Parte 02

principal.html - principal.ts

Se mostrará el listado de los usuarios en una tabla de BOOTSRTAP (elegir un estilo) y el listado de autos en otra tabla de BOOTSTRAP (elegir otro estilo), cuando se termine de cargar la página (onload). Las fotos tendrán un ancho y un largo de 60px.

PRINCIPAL										
CORREO	NOMBRE	APELLIDO	PERFIL	FОТО		ID	MARCA	COLOR	PRECIO	MODELO
propietario@propietario.com	propietario	propietario	propietario	Q.		1	citroen	blanco	300000	c4
						2	renault	gris	65000	9
empleado@empleado.com	empleado	empleado	empleado			3	ford	negro	180000	ka
encargado@encargado.com	encargado	encargado	encargado							
empleado@empleado.com.ar	empleado 2	empleado 2	empleado							
empleado@empleado.com	empleado 3	empleado 3	empleado							

Al momento de pasar por el login, guardar en el LocalStorage el **JWT** generado (utilizar un ApiRest que almacene: correo, nombre, apellido y perfil).

Tendrá validez por los siguientes 15 segundos.

Para cada interacción con la página principal.html, se deberá revalidar el **JWT**. Si no es válido, se redirigirá a *login.html*.

Al momento de verificar el **JWT**, si el perfil es '*propietario*', se visualizará, en el listado de autos, una columna extra ('Acciones') con un botón (btn-danger) que permitirá el borrado del auto, previa confirmación del usuario (confirm).

Si se confirma, se eliminará el auto de la base de datos (por medio de su propia *Api rest*).

Caso contrario, se informará por medio de un alert de BOOTSTRAP (danger).

Actualizar el contenido de la tabla.

Si el perfil es '*empleado*', las imágenes de los usuarios se verán con vértices redondeados, si el perfil es '*encargado*' se visualizarán como diapositivas. Si el perfil es el de '*propietario*', no se aplicará ningún formato especial a las imágenes.

Utilizar estilos de BOOTSTRAP.

Nota: Todas las comunicaciones con el BACK-END se realizarán utilizando AJAX.