

FERMER UNE PORTE DE QUAÏ

Chef d'équipe

18

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure lorsque le **déchargement est terminé** et que la **porte de quai** doit être libérée dans RFUI depuis le bureau.
- Cette action sert à **clôturer proprement l'occupation de porte** dans SAP pour que la porte redevienne disponible pour une autre TU.
- Ne pas l'utiliser si le camion est encore en traitement, si une anomalie bloque le flux ou si la **TU** n'est pas prête à quitter la porte.

1. SE CONNECTER DANS LE BON ENVIRONNEMENT RFUI

- Vérifier le **warehouse number**, la **resource** et le contexte RFUI avant de lancer l'action.
- Le poste doit être connecté sur le bon site pour éviter de libérer une porte dans un mauvais environnement.

2. ALLER JUSQU'À LA LIBÉRATION DE PORTE

- Suivre le chemin **Inbound Processes > Unloading > Unloading + putaway (TU)**.
- Saisir la **TU**, contrôler la **porte** affichée, puis utiliser la fonction de libération de porte.
- Le résultat attendu est simple : la porte n'est plus occupée dans SAP et peut être réutilisée.

*** Réflexe chef d'équipe :** avant de fermer une porte, vérifier que la **bonne TU** est affichée et que la **bonne porte** est concernée. Une libération faite sur le mauvais dossier fausse le suivi quai et perturbe l'exploitation.

Whse No.	FR01
Resource	INB-01
DefPresDvc	HH01

Extrait réel RFUI – contrôle du site **FR01** et de la ressource avant de lancer la procédure.

Les captures réelles détaillées de fermeture de porte sont intégrées sur la page suivante.

Cette procédure a un effet opérationnel direct : elle libère la porte de quai dans le système. Si elle n'est pas faite au bon moment, le suivi quai peut rester bloqué ou afficher une occupation erronée.

FERMER UNE PORTE DE QUAI – CAPTURES RÉELLES RFUI

Chef d'équipe

SÉQUENCE COMPLÈTE DE FERMETURE D'UNE PORTE DE QUAI – REPÈRES RFUI ESSENTIELS

Objectif de cette séquence : entrer dans **RFUI**, suivre le bon chemin de menu, appeler la **TU** concernée, puis utiliser la fonction qui **libère la porte** dans SAP.

Whse No. **FR01**
Resource **INB-01**
DefPresDvc **HH01**

1. Contrôler le contexte RFUI : **Whse No. FR01**, **Resource** et environnement de travail.
Point clé : partir du bon site évite une action sur le mauvais quai.

F1 Logoff
01 System-guided Selection
02 Manual Selection
03 Inbound Processes
04 Outbound Processes
05 Internal Processes
Menu

2. Dans le menu RFUI, sélectionner **Inbound Processes**. C'est l'entrée logique pour toutes les opérations de réception et de porte côté inbound.

F1 Logoff
01 Unloading
02 Deconsolidation
03 Rec. HU by HU
04 WT Query by HU

3. Choisir **Unloading**. Effet métier : on entre dans les fonctions liées au traitement du camion à quai.

F1 Logoff
01 TU docking and QC
02 Unloading + putaway (TU)
03 Manually re-pack HU item
04 Manually re-pack all HU items
05 Create Adhoc HU WT
Menu

4. Sélectionner **Unloading + putaway (TU)**. Point clé : cette entrée permet de rappeler la TU et son contexte de quai.

F7 Back
TU **5001254261**

5. Saisir le numéro de **TU** puis valider. Cette étape rattache l'action à la bonne remorque ou au bon camion avant toute libération de porte.

F3 FreeDo F4 Next
TU **5001253246**
Door **D045**
Stag. Area **045A**

6. Contrôler la **Door** et la **Staging Area**, puis utiliser **F3 FreeDo**. Effet RFUI : la porte de quai est libérée dans le système et redevient disponible pour l'exploitation.

À retenir : la fermeture de porte doit être faite sur la bonne TU et sur la bonne porte. Une fois la porte libérée, le suivi quai est remis à jour et la porte peut être réaffectée sans créer de confusion dans SAP.