

MODE OPÉRATOIRE SYNTHÉTIQUE

Accueil chauffeur

LECTURE RAPIDE DU FLUX ACCUEIL CHAUFFEUR

Ce mode opératoire reprend les **points clés à mémoriser** : créer une base SAP propre, retrouver le bon camion sans erreur, puis affecter le quai et transmettre un dossier exploitable au terrain.

Création et sécurisation du dossier

1. Ouvrir Process TU, créer une TU propre puis la valider dans le bon sens de flux avec 1 Inbound

2. Affecter immédiatement la bonne livraison via Assign Deliv. Immed. en utilisant Document ou ERP Document selon le dossier disponible

3. Depuis le portail, relever sans erreur le Ship ID / ASN du camion arrivé pour sécuriser l'identifiant d'entrée

À sécuriser : le **Ship ID / ASN** doit être relu avant toute recherche SAP pour éviter de partir sur le **mauvais camion**.

4. Retrouver la livraison inbound, contrôler l'ASN puis relever la TU réellement associée au dossier

5. Ouvrir ensuite/SCWM/MON, utiliser Reduced Selection et filtrer la TU pour isoler le bon camion sans approximation

Action précise : tant que la **TU** n'a pas été retrouvée et relue dans **MON**, l'affectation quai ne doit pas être faite **au jugé**.

Lecture quai et transmission terrain

Objectif final : remettre au terrain un dossier fiable, avec la **bonne TU**, la **bonne porte** et la **bonne staging area**.

6. Relire les horaires, la ligne de TU et les informations visibles avant toute décision d'affectation

7. Contrôler l'Opt. Door, afficher les quais disponibles et comparer les options de Warehouse Door et de Staging Area

8. Valider l'affectation finale sur la porte et la staging area retenues, puis enregistrer proprement la décision

Point de contrôle : le **quai proposé**, le **quai retenu** et la **staging area** doivent rester cohérents avec la lecture SAP.

9. Préparer un dossier clair pour la suite du flux : références justes, affectation relue et informations exploitables pour le terrain

10. Transmettre au quai un dossier propre, cohérent et exploitable afin que le camion soit traité sur la bonne base

Ne jamais transmettre trop tôt : sans **Ship ID / ASN**, **TU**, **quai** et **staging area** relus ensemble, le dossier n'est pas sécurisé.

Réflexe accueil chauffeur : ne jamais affecter un camion au jugé. Tant que le Ship ID / ASN, la TU, le quai et la staging area ne sont pas relus ensemble, la validation ne doit pas être lancée.