

CONTRÔLES QUOTIDIENS, END OF PERIOD ET FLUX

Chef d'équipe

7

CONTRÔLES QUOTIDIENS ET END OF PERIOD

- **Début d'opération** : réaliser les contrôles administratifs sur l'exactitude des données de livraison et sur le planning de charge de la journée.
- **Fin d'opération** : vérifier les manco / surplus, les avis fournisseurs et les contrôles physiques complémentaires si besoin.
- **End of Period** : contrôler l'Inbound, la conformité opérationnelle et financière des types de stockage, ainsi que la résolution des Message Queues.
- Tous les services du DC doivent gérer leurs propres contrôles ; le chef d'équipe Goods Receipt doit s'assurer que ceux de son service sont bien réalisés.

* **Lecture des états** : une TU attendue doit suivre un flux logique jusqu'à la fin du déchargement. Si le statut ne progresse pas normalement, le chef d'équipe doit analyser le blocage et faire corriger la situation.

FROM STATE	ACTION	TO STATE
Expected	Driver arrived	Arrived
Expected	Cancel slot booking	No show
Arrived	Starts unloading	Unloading
Arrived	Refuse	Refused
Arrived	Driver left	Left
Unloading	Unloading finished	FinishedUnloading
Unloading	Refuse	Refused
Current state	Revert state	Previous state

Exemple de lecture des états du flux réception

8

TYPES DE LIVRAISONS EWM À IDENTIFIER

8.1 Comment reconnaître les différents types de livraisons dans EWM

Type	Critères à lire dans EWM
InterDC	Ship-from = un DC, par exemple 9007 ; le numéro Vehicle est différent de l' ASN .
ZEXT	Ship-from = un DC avec stockage externe, par exemple 9002 ou 9003 ; le numéro Vehicle est le même que l' ASN .
A-brand	Ship-from = 8850 « Action A-brand xdock ».
HUB	Ship-from = 8901 ou 8902 ; l'identifiant portail se lit dans la colonne Vehicle .
Crossdock	Repérer les codes ZISE (Seasonal), ZXPR (Regular) et ZXPN (NCG).

* **Lecture simple** : pour un chef d'équipe, les premiers champs à comparer sont **Ship-from**, **Vehicle** et **ASN**. C'est ce trio qui permet d'identifier rapidement le bon flux et la bonne règle de traitement.

* **Point complémentaire** : pour les livraisons **HUB** et **A-brand**, l'identifiant du Supply Chain Portal ne doit pas être utilisé comme numéro **ASN**. Pour une livraison excédentaire, le champ **TU Licence Plate No** affiche **External** dans **SCWM/TU**.

Exemple de livraison EWM – InterDC

Exemple de livraison EWM – ZEXT

Exemple de livraison EWM – A-brand

Exemple de livraison EWM – HUB