

EXTRACTION ICPE

Admin

1

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure pour contrôler le **volume ICPE** du jour, enrichir les données manquantes et décider si des camions doivent être refusés pour cause de capacité ou de surstockage.

1. PRÉPARER LES TABLEAUX ET L'EXTRACTION GDS

- Ouvrir le tableau **ICPE v2** et le mail **GDS** contenant le fichier Excel ICPE.
- Convertir les codes ICPE en nombre si nécessaire puis coller tout le tableau dans l'onglet **Extraction ICPE**.

2. ALIMENTER L'ONGLET RÉCEPTION

- Faire l'extraction portail du jour, copier les **ASN**, les coller dans **SAP Inbound Delivery Item**, puis garder uniquement les livraisons **hazardous**.
- Copier les **ASN**, les **codes articles** et le **nombre de palettes**, puis les coller dans l'onglet **Réception**.

3. ENRICHIR LES DONNÉES SAP MANQUANTES

- Si le **poids palette** manque, aller le chercher dans SAP **Unit of Measure** et alimenter la base **Poids palette art**.
- Si le **code ICPE / Haz Rating** manque, aller le rechercher dans SAP puis compléter l'onglet **Code art ICPE**.

4. ACTUALISER PUIS DÉCIDER

- Actualiser l'onglet **Calcul**, contrôler **Capacité**, puis vérifier l'onglet **Filtre classe** pour repérer les surstockages.
- Comparer les palettes attendues aux places disponibles, identifier si besoin les camions à refuser et préparer le **mail**.

Plant	ICPE Code	Current Stock	Max. Value for ICPE	Unit	ICPE Group	Max. Value per ICPE Group	Total Hazardous Weight(KG)
9003	1436	237 832	2 500 000	KG		0	235 549
9003	1450	26 819	60 000	KG		0	35 819
9003	1510	86 824	1 261 111	MS		0	5 897 008

Exemple réel ICPE – tableau de contrôle des codes, stocks et limites de capacité avant décision opérationnelle.

Les captures de sélection multiple produit et de consultation du **Haz Rating** sont intégrées sur la page suivante.

Cette procédure sert à sécuriser la réception hazardous : on consolide les bases, on complète les données SAP manquantes, on actualise les calculs puis on décide sur une base de capacité fiable.

EXTRACTION ICPE – CONTRÔLES SAP ET CAPACITÉ

Admin

CONTRÔLE DES CODES, SÉLECTION ARTICLES PUIS VÉRIFICATION HAZ RATING

Objectif : compléter les références manquantes dans SAP pour fiabiliser le calcul ICPE et la décision de capacité.

Plant	ICPE Code	Current Stock	Max. Value for ICPE	Unit	ICPE Group	Max. Value per ICPE Group	Total Hazardous Weight(KG)
9003	1436	237 832	2 500 000	KG		0	235 549
9003	1450	66 819	60 000	KG		0	15 819
9003	1510	86 824	1 261 111	M3		0	5 897 008

1. Contrôler le tableau **ICPE** et repérer les zones où il manque encore du poids, un code ou une information de classement.

Multiple Selection for Product Number

Select Single Values Select Ranges Ex

S... Single Value

3214117
2517604
3003698

2. Utiliser la **sélection multiple produit** pour appeler rapidement les articles à contrôler ou à enrichir dans SAP.

Basic Data Addit. Data 1 Addit. Data 2

Product 2546471 bison kit contact glue flex + clean

Country FR France Region

Haz. Subs.

Key Date 05.11.2025 Valid From 01.01.0001 Valid To 31.12.9999

Haz. Rating 1 4331 Flammable liquids category 2 or 3 excluding rubric 4330

3. Vérifier le **Haz Rating** de l'article puis alimenter la base de référence avant d'actualiser le calcul final.

À retenir : sans poids palette fiable ni Haz Rating correct, le calcul de capacité peut être faux. L'actualisation finale n'a de valeur que si les bases ont été complétées proprement.