

1

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure lorsqu'il faut **créer une TU** dans **Process TU** pour y rattacher ensuite une livraison à traiter.
- L'objectif est de créer une **Transportation Unit** propre, la paramétrer dans le bon sens de flux, puis affecter la bonne livraison avec la bonne clé de recherche.
- Le point important est de ne pas mélanger les deux recherches finales : **3/1** avec le numéro de document, ou **3/2** avec le numéro ERP.

1. OUVRIR PROCESS TU ET LANCER LA CRÉATION

- Dans l'onglet **Transportation Unit**, cliquer sur l'icône de création pour ouvrir la fenêtre de saisie d'une nouvelle **TU**.


2. RENSEIGNER LES CHAMPS OBLIGATOIRES

- Compléter les champs utiles de la fenêtre : **TU** si nécessaire, transporteur, moyen de transport, matériel d'emballage, puis la direction **S&R Acty Direc..**
- Pour une réception, sélectionner **1 Inbound**, contrôler les dates / heures, puis valider avec la **coche verte**.

3. AFFECTER LA LIVRAISON À LA TU

- Sélectionner la ligne de **TU** créée puis cliquer sur **Assign Deliv. Immed..**
- Dans la recherche, utiliser **3/1** si vous avez le numéro de document de livraison, ou **3/2** si vous avez uniquement le numéro **ERP**.

*** Réflexe simple :** la logique est toujours la même : **créer la TU, la valider en Inbound**, puis **affecter la bonne livraison** avec la bonne recherche. Les étapes **3/1** et **3/2** sont des alternatives, pas deux actions à faire l'une après l'autre.



Extrait réel SAP — point d'entrée **Process TU** pour démarrer la création d'une nouvelle **TU**.

Les captures détaillées de création et d'affectation sont intégrées sur la page suivante.


Cette procédure sert à créer une TU exploitable dans SAP avant le traitement terrain. Le résultat attendu est une TU créée, paramétrée dans le bon sens de flux, puis reliée à la bonne livraison.

CRÉATION TU – CAPTURES RÉELLES SAP


Accueil chauffeur

SÉQUENCE COMPLÈTE DE CRÉATION ET D'AFFECTATION D'UNE TU


Objectif de cette séquence : créer la **TU**, la valider dans le bon sens de flux, puis rattacher la livraison soit par **Document**, soit par **ERP Document** selon l'information disponible.




1. Ouvrir **Process TU** puis cliquer sur l'icône de création dans l'onglet **Transportation Unit**.




2. Renseigner les champs de la **TU**, choisir **1 Inbound** pour une réception, puis valider avec la **coche verte**.



3. Sélectionner la **TU** créée puis cliquer sur **Assign Deliv. Immed.** pour lancer l'affectation de la livraison.



3/1. Si vous avez le numéro de livraison, le saisir dans **Document** puis lancer la recherche.



3/2. Si vous n'avez pas le document de livraison, saisir le numéro **ERP Document** pour retrouver et affecter la bonne ligne.

À retenir : après la création, l'affectation de la livraison se fait avec une seule méthode de recherche : **Document** ou **ERP Document**. Il faut choisir celle qui correspond au dossier disponible.