

CRÉATION D'UN CONDITIONNEMENT PRD

Admin

1

QUAND UTILISER CETTE PROCÉDURE

- Utiliser cette procédure lorsqu'il faut **créer un nouveau conditionnement PRD** dans SAP à partir d'un article existant.
- Le résultat attendu est un conditionnement enregistré puis visible dans **MAT1**.

1. OUVRIR L'ENVIRONNEMENT SAP CIBLE

- Ouvrir **Edge**, passer par **Home** puis **IG Admin**, et entrer dans la transaction **ZMM42**.
- Se connecter avec le bon profil avant toute saisie.

2. APPELER L'ARTICLE PUIS AJOUTER UNE LIGNE

- Renseigner l'**article** et le **DC**, remettre le curseur dans le champ article puis valider avec **Entrée**.
- Quand la fenêtre s'ouvre, utiliser **Append Row** pour créer la nouvelle ligne de conditionnement.

3. COMPLÉTER, ENREGISTRER ET CONTRÔLER

- Renseigner la ligne avec les informations demandées. Pour le **gross weight**, reprendre le poids de la **PC** et le multiplier par le **nombre de PC** du nouveau conditionnement.
- Enregistrer avec **Save**, contrôler le message de confirmation, puis vérifier dans **MAT1** que l'information est bien remontée.

Material	Numer.	LUm	BUm	Append Row	SUIn	Gross Weight	Net Weight	WIn	Length	W
PC	1	PC		☒		0,140	0,097	KG	4,900	
CV	16	PC		☒		2,330	1,552	KG	41,500	
B01	18	PC		☐		2,330	1,746	KG	41,500	
D52	18	PC		☐		2,330	1,746	KG	41,500	
B02	24	PC		☐		2,330	2,328	KG	41,500	

Exemple réel SAP – écran de modification article avec le bouton **Append Row** pour créer la nouvelle ligne de conditionnement.

Les captures détaillées de connexion, d'ajout de ligne puis de sauvegarde sont intégrées sur la page suivante.

Cette procédure sert à créer proprement un conditionnement PRD : l'ajout de ligne, le calcul du gross weight et la vérification dans MAT1 sont les trois contrôles incontournables.

CRÉATION D'UN CONDITIONNEMENT PRD – CAPTURES RÉELLES SAP

Admin

CONNEXION, AJOUT DE LIGNE PUIS CONFIRMATION

Objectif : se placer dans le bon environnement SAP, ajouter le conditionnement, puis vérifier que l'enregistrement a bien été pris.

1. Se connecter au bon environnement SAP avant d'ouvrir **ZMM42**.

2. Une fois l'article appelé, cliquer sur **Append Row** pour créer la ligne du nouveau conditionnement.

3. Après **Save**, vérifier le message **Article saved**, puis faire le contrôle final dans **MAT1**.

À retenir : si la ligne est créée mais que le poids, l'unité ou la vérification finale ne sont pas contrôlés, le conditionnement n'est pas considéré comme sécurisé.