Como mudar a senha do meu postgres?

Montei esse passo a passo para aqueles que já tem o postgres instalado no pc, mas por algum motivo esqueceram/ não sabem a senha.

1. Localizar o arquivo "pg_hba.conf"

Geralmente fica em C:\Arquivo de Programas\PostgreSQL\<no_versão>\data\pg_hba.conf

Abrir com o BLOCO DE NOTAS => Modifificar. IMPORTANTE: Guarde esse valor inicial, porque no fim, vamos colocar ele de volta.

```
# TYPE DATABASE
                                               ADDRESS
                              USER
                                                                       METHOD
     # "local" is for Unix domain socket connections only
                                                                       scram-sha-256
             all
                              all
     # IPv4 local connections:
     host
             all
                              all
                                              127.0.0.1/32
                                                                       scram-sha-256
     # IPv6 local connections:
     host
             all
                              a11
                                               ::1/128
                                                                       scram-sha-256
     # Allow replication connections from localhost, by a user with
     # replication privilege.
     local
             replication
                              all
                                                                       scram-sha-256
     host
             replication
                              all
                                              127.0.0.1/32
                                                                       scram-sha-256
     host
             replication
                              all
                                               ::1/128
                                                                       scram-sha-256
De:
```

TYPE DATABASE USER ADDRESS **METHOD** # "local" is for Unix domain socket connections only all trust # IPv4 local connections: all a11 127.0.0.1/32 trust # IPv6 local connections: a11 ::1/128 trust all # Allow replication connections from localhost, by a user with the # replication privilege.

all

all

a11

Para:

local

host

host

2. Atualizar as Variáveis de ambiente


replication

replication

replication

Copie seu caminho C:\Arquivo de Programas\PostgreSQL\<no_versão>\bin

Busque pelas variáveis de ambiente:



127.0.0.1/32

::1/128

trust


trust

trust


Clique 2 vezes em "Path":

1441417	IOME	Ci (Oscis goriata.
NVM_S	YMLINK	C:\Program File
OneDriv	ve	C:\Users\jonata:
Path		C:\Users\jonata:
TEMP		C:\Users\jonata:

Adicione o caminho nas variáveis e clique OK:



3. Acesse o Terminal do PC e digite:



<- acessa o postgres

```
psql (16.1)

AVISO: página de código do Console (850) difere da página de código do Console (850) difere da página de código caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente.

referência do psql "Notes for Windows users" para obtem

Digite "help" para ajuda.

postgres=#
```

```
postgres=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres'; <-altera senha
```

pra 'postgres'

ALTER ROLE
postgres=#

<-alterado com sucesso, pode fechar o Terminal

IMPORTANTE: volte para o arquivo do passo 1 e volte a colocar os valores iniciais. (segurança)