# 찾아라! 도깨비 아트 요청 목록

Nov 2, 2026 · @이상혁

요청하는 그림은 모두 40장입니다. 가장 많은 것은 엉뚱한 물건 21장이고, 마지막 장의 폴더 구조로 전체를 한눈에 볼 수 있습니다.

게임은 지금도 끝까지 돌아갑니다. 엉뚱한 물건 21장과 주인공 표정 2장 자리에는 "그림 준비 중"이 나옵니다.

## 1. 엉뚱한 물건 21장

도깨비가 잘못 가져오는 물건입니다. 플레이어가 빠뜨린 특징마다 다른 물건이 나오므로, 틀린 부분이 눈에 띄어야 합니다.

아래는 판정 특징에서 뽑은 방향이고, 구체적인 모양은 아트팀이 정합니다.

| 대상 | 파일 | 달라지는 부분 |
|---|---|---|
| 방망이 | `Wrong_F1` | 긴 손잡이 없음 |
| 방망이 | `Wrong_F2` | 머리가 손잡이보다 굵지 않음 |
| 방망이 | `Wrong_F3` | 머리가 볼록볼록하지 않고 매끈함 |
| 가방 | `Wrong_F1` | 몸체가 네모가 아님 |
| 가방 | `Wrong_F2` | 위쪽 손잡이 없음 |
| 가방 | `Wrong_F3` | 앞주머니 없음 |
| 가방 | `Wrong_F4` | 주머니에 가로 줄무늬 없음 |
| 돗자리 | `Wrong_F1` | 외곽이 사각형이 아님 |
| 돗자리 | `Wrong_F2` | 띠가 네 줄이 아님 |
| 돗자리 | `Wrong_F3` | 두 번째 띠가 빨강이 아님 |
| 돗자리 | `Wrong_F4` | 세 번째 띠가 노랑이 아님 |
| 돗자리 | `Wrong_F5` | 양 끝 띠가 파랑이 아님 |
| 김밥 | `Wrong_F1` | 검은 김 테두리 없음 |
| 김밥 | `Wrong_F2` | 밥이 흰색이 아님 |
| 김밥 | `Wrong_F3` | 빨간 재료 없음 |
| 김밥 | `Wrong_F4` | 노란 재료 없음 |

| 대상 | 파일 | 달라지는 부분 |
|---|---|---|
| 김밥 | `Wrong_F5` | 초록 재료 없음 |
| 친구 | `Wrong_F1` | 사람 모습이 아님 |
| 친구 | `Wrong_F2` | 머리가 갈색이 아님 |
| 친구 | `Wrong_F3` | 상의가 주황이 아님 |
| 친구 | `Wrong_F4` | 하의가 파랑이 아님 |

## 2. 캐릭터 5장

주인공 표정 2장과 도깨비 포즈 3장입니다. 도깨비는 지금 그림 한 장을 흔들어서 대신하고 있습니다.

| 캐릭터 | 그림 | 필요한 이유 |
|---|---|---|
| 주인공 | 기쁜 표정 | 성공 결과 |
| 주인공 | 당황한 표정 | 엉뚱한 물건·빈손 결과 |
| 도깨비 | 쪽지를 들여다보며 고민하는 모습 | 판정 대기. 기획서 5장 |
| 도깨비 | 방망이를 휘둘러 물건을 꺼내는 모습 | 결과 연출. 기획서 5장 |
| 도깨비 | 빈손으로 돌아온 모습 | 빈손 결과. 기획서에 없는 제안 |

## 3. 대상 원본과 배경 5장

아래 5장은 원본이 작아 흐리게 보여서 고해상도로 다시 필요합니다. 친구는 캐릭터 시트를 그대로 쓰고 있어 다시 그리지 않아도 됩니다.

| 그림 | 지금 상태 |
|---|---|
| 방망이 원본 | 441×786 예시 화면에서 오려 확대함 |
| 가방 원본 | 441×786 예시 화면에서 오려 확대함 |
| 돗자리 원본 | 441×786 예시 화면에서 오려 확대함. 왼쪽 모서리도 잘려 있음 |
| 김밥 원본 | 441×786 예시 화면에서 오려 확대함 |
| 방 배경 | 원본 690×1204. 게임 화면(1080×2340)에서 확대됨 |

## 4. 임의로 채워 넣은 것들 9장

시안에 없어서 개발 쪽에서 임시로 채워 둔 자리입니다. 팀 그림으로 바꾸려고 합니다.

| 자리 | 지금 채워 둔 것 | 파일 |
|---|---|---|
| 모두 지우기 아이콘 | 임시로 그린 휴지통 | `Trash` |
| 색 섞기 창 닫기 아이콘 | 임시로 그린 X | `Close` |
| 결과 화면 맞음 표시 | 글자 `[O]` | `Check` |
| 결과 화면 빠뜨림 표시 | 글자 `[X]` | `Cross` |
| 아직 색을 안 섞은 혼합색 칸 | 시안의 초록 물감을 회색으로 칠함 | `Mixed_Empty` |
| 빈 쪽지일 때 제출 버튼 | 시안 버튼을 흐리게 처리 | `Submit_Disabled` |
| 빈 쪽지일 때 되돌리기 버튼 | 시안 버튼을 흐리게 처리 | `Undo_Disabled` |
| 빈 쪽지일 때 모두 지우기 버튼 | 버튼을 흐리게 처리 | `Clear_Disabled` |
| 검정만 쓰는 1·2단계 팔레트 | 시안 팔레트에서 나머지 물감을 숨김 | `Palette_BlackOnly` |

## 5. 보내는 방법

아래 폴더 그대로 한 폴더에 담아 보내 주세요. 파일 이름이 같으면 게임에 그대로 넣을 수 있습니다.

```
FindDokkaebi_Art/
├─ Characters/
│  ├─ Boy_Happy.png            주인공 기쁜 표정
│  ├─ Boy_Surprised.png        주인공 당황한 표정
│  ├─ Dokkaebi_Think.png       도깨비 고민
│  ├─ Dokkaebi_Swing.png       도깨비 방망이 휘두르기
│  └─ Dokkaebi_EmptyHand.png   도깨비 빈손
├─ Stage1_Bat/                 방망이
│  ├─ Original.png
│  └─ Wrong_F1 ~ Wrong_F3.png
├─ Stage2_Bag/                 가방
│  ├─ Original.png
│  └─ Wrong_F1 ~ Wrong_F4.png
├─ Stage3_Mat/                 돗자리
│  ├─ Original.png
│  └─ Wrong_F1 ~ Wrong_F5.png
├─ Stage4_Gimbap/              김밥
│  ├─ Original.png
│  └─ Wrong_F1 ~ Wrong_F5.png
```

```
├─ Stage5_Friend/              친구 (Original 없음)
│  └─ Wrong_F1 ~ Wrong_F4.png
├─ Background/
│  └─ RoomBG.png               방 배경
└─ UI/
   ├─ Trash.png
   ├─ Close.png
   ├─ Check.png
   ├─ Cross.png
   ├─ Mixed_Empty.png
   ├─ Submit_Disabled.png
   ├─ Undo_Disabled.png
   ├─ Clear_Disabled.png
   └─ Palette_BlackOnly.png
```

모든 파일은 PNG로, 그림 안에 글자를 넣지 말고 보내 주세요. 글자는 게임에서 올립니다.

| 그림 | 배경 | 크기 |
| --- | --- | --- |
| 캐릭터·원본·엉뚱한 물건 | 투명 | 정사각형, 1024×1024 권장 (최소 512×512) |
| 방 배경 | 투명 아님 | 2248×3952 |
| UI | 투명 | 시안 안 크기 그대로 |