찾아라! 도깨비 아트팀 전달사항

2026-11-15 기준 · 출품 마감 2026-11-15(일)



> **요청:** 모두 5장 · 쪽지 질감 3장 (대사 상자 · 그림판 · 채점표, 11/11) + 챕터 선택의 소풍 카드 그림 1장 (11/12 새로) + 화면 가로 가득 남은 시간 게이지 바 1장 (11/15 바꿈 : 2000×200, 기본적인 가로 직사각형)
> **기한:** 11월 14일(토). 늦으면 지금 그림으로 출품해요. 한 장씩 먼저 보내셔도 돼요.
> **그 밖의 수정본:** 같은 기한, 파일 이름은 기존과 같게

왜 바꾸나요

배경과 캐릭터는 손그림 느낌인데, 대사 상자 · 그림판 · 채점표 같은 판은 흰 카드 한 장으로 그려져 있어서 화면에서 따로 떠 보여요. 게임 이야기도 "쪽지에 그려서 도깨비에게 건네는" 흐름이라, 자주 보이는 판을 쪽지 질감으로 바꾸려고 해요.

쪽지 질감 3장

흰 카드 판이 손그림 배경 위에서 따로 떠 보여서, 자주 보이는 판 세 가지를 쪽지 질감으로 바꿔요.

지금 그림	파일 이름 · 크기	나오는 곳	그려 주실 내용
 Common_Card (흰 카드)	`Dialogue_Box.png` 2098×649px	대사 상자 (대화 · 결과 · 이야기 종료, 모든 대사)	대사가 나오는 상자. 모든 화면에서 같은 크기 · 같은 자리라 늘리지 않고 그대로 써요. 게임이 위에 올리는 것: **왼쪽 550px**에 말하는 사람 얼굴, **오른쪽 아래 200px**쯤에 다음 화살표(▼), 그 사이에 글자 두세 줄. 이 자리들은 장식 없이 비워 두고, 장식은 바깥 60px 안에 넣어 주세요. 상자 바깥은 투명하게 해 주세요.
새 그림 (지금은 코드가 크림색으로 칠함)	`Draw_Paper.png` 3230×3814px 투명 없이 꽉 채움	그림판 종이. 줄여서 건네는 쪽지와 오프닝 쪽지로도 써요	아이가 그림을 그리는 종이 면. 그리기 화면에서는 방 배경 위에 쪽지 한 장만 놓이고 **가장자리까지 다 보여요** (틀이 없어요). 아이가 두 손가락으로 쪽지를 3배까지 키워 보기 때문에 예전 크기(1615 x 1907)의 **2배**로 부탁해요. 비율은 그대로예요. 다 그리면 이 종이가 그대로 작아져서 도깨비에게 건네는 쪽지가 되고, 오프닝에서도 작게 떠요. 그래서 가장자리까지 쪽지로 보이게 그려 주세요. 투명 없이 꽉 채워 주세요. 결은 아주 옅게 해 주세요. 검정 · 노랑 같은 옅은 선도 잘 보여야 해요. 줄이나 모눈은 넣지 말아 주세요.
 Common_Card (흰 카드)	`Paper_Score.png` 2023×3247px	채점표의 바깥 판	채점표 한 장. 크기가 고정이라 늘리지 않고 그대로 써요. 게임이 위에 올리는 것: **위쪽 약 1000px**에 왼쪽은 아이가 그린 선, 오른쪽은 원본이 든 흰 칸, 그 아래에 번호와 동그라미 · 빗금이 달린 목록(최대 5줄). 가운데는 장식 없이 비워 두고, 결은 옅게 그려 주세요. 종이 바깥은 투명하게 해 주세요.

남은 시간 게이지 1장

남은 시간 게이지는 위 줄(돋보기 · 사탕 · 톱니)과 쪽지 사이에 화면 가로 가득 놓여요 (11/15, 좌우 여백 50). 쪽지는 처음부터 전체 화면이라 그 사이 빈 줄이 늘 보여요. 남은 초 숫자는 위 줄 가운데에 있어요. 촛대 모양은 쓰지 않고, 기본적인 가로 직사각형 게이지 바로 부탁드려요. 지금은 자리만 보이는 임시 바가 들어 있어요.

지금 그림	파일 이름 · 크기	나오는 곳	그려 주실 내용
HUD_CandleGauge (자리만 보이는 임시 직사각형 바 (같은 이름))	`HUD_CandleGauge.png` 2000×200px	그리기 화면 : 위 줄(돋보기 · 사탕 · 톱니)과 쪽지 사이에 화면 가로 가득(좌우 여백 50) 놓이는 남은 시간 (60초)	**가로 직사각형 게이지 바** 한 장 (화면에서는 980 x 98). 구체적인 디자인은 정해지지 않았어요. 기본적인 가로 바면 돼요. 게임이 시간이 갈수록 그림을 **오른쪽부터 잘라 내서** 왼쪽으로 줄어들고, 다 되면 없어져요. 그래서 처음부터 끝까지 굵기와 무늬가 같게 해 주세요 (어디서 잘려도 어색하지 않게). 바가 그림의 왼쪽 끝부터 오른쪽 끝까지 꽉 차게 해 주세요. 뒤에는 같은 크기의 옅은 틀을 게임이 깔아요. 지금 게임에 들어 있는 임시 그림(같은 이름, 그냥 주황 직사각형)과 크기를 맞춰 주시면 바로 바꿔 넣을 수 있어요.

챕터 선택 그림 1장

11월 12일에 챕터 선택 화면이 새로 생겼어요. 지금은 소풍 챕터만 있고 나머지 4개는 자물쇠와 `준비 중`으로 보여요.

지금 그림	파일 이름 · 크기	나오는 곳	그려 주실 내용
 BG_Picnic (배경 + 캐릭터로 임시)	`Chapter_Picnic.png` 1760×1286px 투명 없이 꽉 채움	챕터 선택 화면의 소풍 카드 그림	게임 시작하기를 누르면 나오는 챕터 선택 화면에서 가장 큰 카드의 그림이에요. 카드 아래에 게임이 소풍 글자를 올려요. 주인공 · 도깨비 · 돗자리가 있는 소풍 장면이면 돼요 (지금은 소풍 배경에 캐릭터를 얹어 임시로 꾸몄어요). 투명 없이 꽉 채워 주세요. 네 모서리는 카드 테두리에 살짝 가려요.

바뀌는 화면



대사 상자 → Dialogue_Box



오프닝 쪽지 → Draw_Paper 줄임



그림판 → Draw_Paper, 쪽지 위 게이지 바 → HUD_CandleGauge



건네는 쪽지 → Draw_Paper 줄임



채점표 → Paper_Score



소풍 카드 → Chapter_Picnic

흰 판마다 어떻게 하나요

판	어떻게
대사 상자	새 그림 `Dialogue_Box`
그림판	새 그림 `Draw_Paper`
건네는 쪽지 · 오프닝 쪽지	`Draw_Paper`를 그대로 줄여서 써요. 오프닝 쪽지의 연필 그림은 빼고, 쪽지에 사탕을 겹쳐 띄워요.
채점표 바깥 판	새 그림 `Paper_Score`
채점표 왼쪽 위	그림판에서 아이가 그린 선만 따서 올려요. 칸은 없어요.
채점표 오른쪽 위	떠올리기 칸과 같은 흰 칸에 원본 (지금처럼)
떠올리기 칸, 색 섞기 판, 소리 설정 판, 다시 · 포기 버튼	지금 그림 그대로

다시 · 포기 아이콘, 대사 상자의 화살표, 채점표의 동그라미와 빗금, 그리기 화면의 붓 · 화살표 · 맞춤 아이콘도 지금 그림을 그대로 써요.

규칙

- **파일 이름**을 표와 똑같이 해 주세요.
- **가로세로 비율**을 표의 크기와 똑같이 맞춰 주세요. 2배로 그리는 건 괜찮아요.
- `Draw_Paper`와 `Chapter_Picnic`은 **투명 없이 꽉 채운 PNG**, `HUD_CandleGauge`는 꽉 찬 직사각형이어도 되고, 나머지는 판 바깥이 **투명한 PNG**로 해 주세요.
- 그림 안에 글자를 넣지 말아 주세요. 글자는 게임이 올려요.

보내는 방법

아래 구조 그대로 ZIP 하나로 묶어 주세요. 있는 파일만 넣으면 돼요. 수정본은 ZIP 이름 끝에 `_v2`, `_v3`을 붙이고 바뀐 파일만 넣어 주세요.

```
FindDokkaebi_Art_Paper.zip
└ FindDokkaebi_Art/
   ├ Chapter_Picnic.png
   ├ Dialogue_Box.png
   ├ Draw_Paper.png
   ├ HUD_CandleGauge.png
   └ Paper_Score.png
```

받은 뒤 (개발 쪽)

아래 명령이 이름 · 비율 · 투명 배경을 검사하고, 문제가 없으면 `Assets/Sprites/UI`에 넣어요. 모두 새 이름이라 코드 연결이 필요해요. 그림판은 `Draw_Paper`를 뒤에 깔고 아이가 그린 선만 투명한 층에 따로 그려요. 판정과 채점표의 내 그림은 그 선 층을 써요.

```
python Tools/docs/apply_art_zip.py 받은파일.zip          (검사만)
python Tools/docs/apply_art_zip.py 받은파일.zip --apply  (검사 후 넣기)
```