



Activation authentification à double facteur – UserPortal

Sophos



44 RUE CHARLES MONTREUIL
BÂTIMENT AXIOME
73000 CHAMBERY
TEL. 04. 79. 60. 59. 51.

Version	Date	Personne mettant à jour	Changements apportés
V2	16/11/2023	Sarah Ben Rhouma	Nouveau template

Se rendre dans Definition & Users, puis dans Authentication Services, et dans One-time password.

search Authentication Services

Dashboard Management Definitions & Users Network Definitions Service Definitions Time Period Definitions Users & Groups Client Authentication AWS Profiles Authentication Services Interfaces & Routing Network Services Network Protection Web Protection Email Protection Advanced Protection Endpoint Protection Wireless Protection Webserver Protection RED Management Site-to-site VPN Remote Access Logging & Reporting Support Log off

Global Settings Servers Single Sign-On One-time Password Advanced

One-time password service status

OTP Tokens

Username	Secret	Hash	Comment

Page 0/0

Authentication Settings

All users must use one-time passwords
 Auto-create OTP tokens for users
Hash algorithm used: SHA1

Enable All users must use one-time passwords to enforce the use of OTPs for all users. Otherwise uncheck the option and add the respective users or groups to the list that appears. Select Auto-create OTP tokens, if you want the UTM to create an OTP token for users during authentication. The tokens will appear in the OTP Tokens list then, where you can manage them.

Enable OTP for facilities:

WebAdmin
 User Portal
 Web Application Firewall
 IPsec Remote Access
 SSL VPN Remote Access
 Shell Access
 Hotspot

Enable OTP for facilities if you require authentication to be protected with a one-time passcode in addition to the regular password.

Apply

Laissez par défaut tout ce qui est coché.

Une fois sur le UserPortal, se connecter :

Login to UserPortal

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser mon nom de connexion (utilise le cookie)

Connexion 

Télécharger une application de double authentification sur son téléphone (ex : Sophos Authenticator, Google Authenticator...) puis scanner le QR Code affiché sur votre écran :

Configuration de votre jeton logiciel OTP

Pour accéder au portail utilisateur, vous devez vous authentifier avec un mot de passe à usage unique. Numérissez le code QR ci-dessous avec Sophos Authenticator sur votre téléphone. Cette application générera un nouveau code toutes les quelques secondes. Désormais, votre mot de passe immédiatement suivi du code affiché devient le mot de passe à usage unique que vous devez entrer pour vous connecter. Le lien *Détails* permet d'installer Sophos Authenticator et affiche des informations sur le jeton en texte simple.

[Poursuivre la connexion !\[\]\(23d9fc146e83b5c3013cfa32c784f8d5_img.jpg\)](#)



[Détails]

De nouveau rentrer les identifiants de connexion et ajouter au mot de passe le code affiché sur le téléphone.