VoteClassing 가이드

1. 구동방법

- 'npm i'를 터미널에 입력하여 구현에 필요한 패키지를 다운받아 줍니다.
- 'npm run mock'를 터미널에 입력하면 서버가 구현됩니다.
- 'npm run android'를 터미널에 입력하여 에뮬레이터를 구동시 킵니다.
- 'npm run tcp'를 터미널에 입력하여 에뮬레이터 tcp를 변경해 줍니다.

2. 앱 구성



앱은 3가지 페이지 목록, 생성, 로그인으로 구성되어 있습니다.

1) 투표목록(Search)




투표 목록을 볼 수 있는 화면입니다. 기본적으로 투표 제목, 생성자, 기간을 볼 수 있습니다.

진행 중인 투표는 눈에띄게, 진행 중이지 않는 투표는 배경에 묻희는 색으로 구분하였습니다.


투표기간이 지난것은 회색, 투표기간이 도달하지 않은 것은 붉은색, 투표가 가능한 기간은 푸른색으로 구분하였습니다.

- 종료된 투표



종료된 투표를 선택하면 투표 상세내용인 각 항목의 득표수와 최다 득표 항목이 표시됩니 다.

- 진행 중인 투표




진행 중인 투표를 선택하면 투표 항목을 볼 수 있으며, 이를 선택하여 '투표하기' 버튼을 눌러 투표를 할 수 있습니다.

- 진행 예정인 투표

time	
시작시간 2021.7.23. 8:31 종료시간 2021.7.24. 8:31	banana
morning afternoon night	

시작시간이 현재시간 후로 설정 된 경우, 진행예정인 투표로 구분됩니다. 투표 항목은 확인 할 수 있지만, 투표를 할 수는 없습니다.

- 투표 삭제



투표생성 아이디로 로그인했을시 우측상단의 x버튼을 눌러 투표를 삭제할 수 있습니다.

2) 투표생성(Create)



투표를 생성 할 수 있는 페이지입니다.

투표제목, 시작시간, 종료시간, 투표항목을 설정 할 수 있습니다. 필수요건을 채운 후 '투표작성'을 누르면 투표가 작성됩니다.


- 투표기간 설정



시작시간, 종료시간을 누르면 날짜와 시간을 설정 할 수 있습니다


월요일 화요일 수요일 투표항목 4 항목 +

'항목 +'버튼을 누를시 투표항목 입력란이 늘어납니다.



'투표작성'버튼을 누르면 투표가 생성됩니다. 하지만 필수요건 (로그인,기간설정,투표항목 3가지 이상)을 달성하지 않은 경우,부족한 요소에 대한 알람이 뜨며 생성되지 않 습니다.

3) 로그인(User)




투표 작성자 구분을 위한 로그인 화면입니다.

- 회원가입



아이디와 비밀번호를 입력하고 회원가입 버튼을 누르면 회원가입 할 수 있습니다.

- 로그아웃




로그인 성공 시 간단한 유저 정보(아이디)와 다시 로그아웃을 할 수 있는 '로그아웃' 버튼이 나옵니다.

3. 서버 구성

서버는 Mock 폴더 안의 Database.json 파일에 데이터를 저장하고 있습니다.


서버는 로그인을 위한 회원정보(users), 생성된 투표데이터가 있는 투표(vote), 투표결과 데이터가 있는 결과(result)로 구성되어 있습니다.

1) 회원정보(/user)




로그인을 위한 회원 정보(id, pw)가 있습니다.

2) 투표(/vote)



생성된 투표 데이터가 있습니다. 투표제목(id), 생성자(madeby), 시작시간(startTime), 종료시간 (endTime), 투표항목(options)로 구성되어 있습니다.

3) 결과(/result)



투표 결과로써

투표제목(id), 생성자(madeby), 투표항목(options), 각 항목의 번호(index)안에 투표한 사람의 아이디를 기입하여 투표 중복을 방지하였습니다.

4. 에러현상

1) 데이터를 못받아 오는 경우

- 서버가 구현되지 않은 경우

"npm run Mock"을 터미널에 입력하여 Mock서버를 생성해 줍니다.

- 에뮬레이터의 tcp가 다를 경우

'npm run tcp'를 터미널에 입력하여 에뮬레이터 tcp를 변경해줍니다.

2) 시간설정이 다른언어로 나오는 경우

기기의 기본언어로 나오기 때문에 기기언어 설정을 한국어로 하셔야 합니다.

설정(Settings)- 시스템(System) - 언어(Language) - 한국어