
# PushBi

### Push Data into Power Bi service Tutorial

- 1. Alkalmazás indítása
- 2. Meg kell adni a Client ID-t, amit a következő képpen lehet beszerezni.




A kérdőjel-re kattintva megnyílik egy ablak. Kövesd az ott található utasításokat.


### Register an app in Azure AD

- 1. Go to dev.powerbi.com/apps.
- 2. Click Sign in with your existing account, and sign into your Power BI account.
- 3. Enter an App Name such as "Sample push data app".
- 4. For App Type, choose Native app.
- Enter a Redirect URL, such as https://login.live.com/oauth20\_desktop.srf. For a Native client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the specific application that it will authenticate. The standard Uri for a client app is https://login.live.com/oauth20\_desktop.srf.
- For Choose APIs to access, choose Read and Write All Datasets. For all Power BI app permissions, see Power BI Permissions.
- Click Register app, and save the Client ID that was generated. A Client ID identifies the app in Azure AD.


3. A fenti lépések során beszerzett Client ID-t add meg.




4. Jelentkezz be.



#### 5. Adathalmaz és Táblanév kitöltése




#### 6. Oszlopok felvétele




Az így felvett oszlopok alább jelennek meg a listában.

#### 7. Adathalmaz létrehozása



#### 8. Adatok beszúrása az imént létrehozott Adathalmazba.


1. Kattints az Add Rows fülre.



2. A Stored Datasets legördülő menüből kiválasztható melyik Adathalmazba és Táblába akarunk beszúrni.

Látható, hogy itt megjelent a korábban létrehozott Adathalmaz és tábla a listában, ezek az alkalmazás újraindítása után is megmaradnak, tehát ha egy korábban létrehozott Adathalmazba és táblába szeretnél beszúrni, kihagyhatod az Adathalmaz létrehozását.

Fontos: Csak az alkalmazásból létrehozott Adathalmazokat és Táblákat látod itt és csak azokba tudsz beszúrni a program segítségével.



#### 9. Adatok tallózása


#### **Fontos:**

Az adatokat txt fájlként kell tallózni, a következő formában:


Az adatok soronként olyan sorrendben kell megadni, ahogy a fenti lépésekben az Adathalmaz létrehozásánál az Oszlopokat elkészítettük.

A sorokban az egyes oszlopokba szánt adatokat TABULÁTOR-ral tagoljuk.


#### Példa:




Figyeljünk, hogy felesleges üres sor ne szerepeljen a végén.



#### 10. Adatok beszúrása




11. Figyeljük meg, hogy az adatok beszúrásra kerültek a Power Bi webes felületén.



## Tippek:

1. Mivel az alkalmazás csak az első indulásnál kéri a Client ID-t, ezért azt később a Set Clinet ID- gombbal lehet megváltoztatni.



2. A korábban létrehozott Adathalmazokat Az Add Rows fülön a következő képpen lehet kitörölni.

Fontos: ez csak az alkalmazásból törli őket.

