

马王堆汉墓帛书五星占

国学典籍 · PDF 整理本

第一章木星

[illegible]

天部在东南，其来〈本〉类星，其来〈末〉锐长可四尺，是司雷大动，使□毋动，司反□□□□□□□□□□□□□□□□。

{彗木}（彗）星在东北，其本有星，末类彗，是司失正逆时，土□□者驾（加）之央（殃），其咎大□□□□□□□□□□□□□□□□。

天鑒在西北，长可数丈，左口锐，是司杀不周者驾之央，其咎亡主。

天{今山}在西南，其本类星，末庸，锐长数丈，是司□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□其出而易立（位），□□□□驾之央，其咎失立

。

3

[illegible]

第三章 火星

南方火，其帝赤（炎）帝，其丞祝庸（朱明），其神上为（荧惑）。□□无恒不可为□，所见之□□兵革出二乡反复一舍，□□□年。其出西方，是胃（谓）反明，天下革王。其出东方，反行一舍，所去者吉，所居之国受兵□□。荧惑绝道，其国分当其野〔受殃，居〕之〔久殃〕大益；亟发者央（殃）小；溉（既）已去之，复环还居之，央（殃）；其周环绕之，入，央（殃）甚。其赤而角动，央（殃）甚。营惑所留久者，三年而发。其与心星遇，〔则缟素麻衣，在〕其南、在其北，皆为死亡。赤芒，南方之国利之；白芒，西方之国利之；黑芒，北方之国利之；青芒，东方之国利之；黄芒，中国利之。

□□营惑于营室、角、毕、箕，营惑主。司天乐，浮于正音者□驾之央□□。

〔其时〕夏，其日丙丁，月立隅中，南方之有之。

第四章土星

中央〔土〕，其帝黄帝，其丞后土，其神上为填星，宾填州星。岁〔填一宿，其所居国吉，得地〕。既已处之，又〔有〕〔西〕、东去之，其国凶，土地■，不可兴事用兵，战斗不胜；所往之野吉，得之。填之所久处，其国有德，土地吉。填星司天〔礼〕□□□□□□随？丘？不可大起土攻〔功〕。若用兵者，攻德变伐填之野者，其咎短命亡。孙子毋处。中央分土，其日

戊巳，月立正中，中国有之。

第五章 水星

北方水，其帝端玉（颛顼），其丞玄冥，〔其〕神上为晨（辰）星。主正四时，春分效（娑），夏至〔效井，秋分〕效亢，冬至效牵牛。一时不出，其时不利；四时不出，天下大饥。其出蚤（早）于时为月食，其出晚于时为天矢〔及彗〕星。其出不当其效，其时当旱反雨，当雨反旱；〔当温反寒，当〕寒反温。其出房、心之间，地盼动。其出四中（仲），以正四时，经也；其上出四孟，王者出；其下出四季，大耗败。凡是星出廿日而入，经也。□□廿日不入□□。〔与它〕星〔遇而〕斗，天下大乱。其入大白之中，若麻（摩）近绕环之，为大战，赳（躁）胜静也。晨星厕（侧）而逆之，利；厕（侧）而倍（背）之，不利；日大釜，是一阴一阳，与□□□□□□□□□□□□□□□□候王正卿必见血兵，唯过章章。其行必不至巳，而反入于东方。其见而速入，亦不为羊（祥），其所之（至，候王用昌。其阴而出于西方，唯□□□□□□□□□□唯过彭彭，其行不至未，而反入西方，其见而速入，亦不为年，其所之（至）候王用昌。曰失匿之行，壹进退，无有眵极，唯其所在之〔国〕□□□□□□□□甲其长。其时冬，其日千癸，月立西方，北方国有之。主司失德，不顺者……。

□□若扁，将战并光。方战，月啗大白，有〔亡〕国；营惑〔以乱〕，阴国可伐也。月□□□□□□弱，其行也，主人疾急。合□恶不明，□败其色，□而□□用，大白犹是也。殷为客，相为主人，将相遇，未至四、五尺，其色美，孰能怒，怒者胜。□□□□殷出□相□殷□□□□左，□定者胜。殷出相之北，客利；相出殷之北，主人利。兼出东方，利以西伐。殷与相遇，未至一舍，殷从之却，客疾，主人急。□□□□□高□必□□□□□□□□主人急，客窘急。

第六章五星总论

凡五星五岁而一合，三岁而遇。其遇也美，则白衣之遇也；其遇恶，则下□□□□□□□□□□□□□□母兵不吉。视其相犯也：相者木也，殷者金，金与木相正，故相与殷相犯，天下必遇兵。殷者金也，故殷〔与〕□〔星遇，兴兵举〕事大败，□〔春〕必甲戌，夏必丙戌，秋必庚戌，冬必壬戌。大白与荧惑遇，金、火也，命曰乐（铄），不可用兵。营惑与辰星遇，水、火〔也，命曰焯，不可用兵〕举事大败。〔岁〕与大〔小〕白斗，杀大将，用之搏之，贯之，杀偏将。荧惑从大白，军忧；离之，军〔却〕；出其阴，有分军；出其阳，有〔偏将之战〕。〔当其〕行，大白逡（逮）之，〔破军杀〕将。凡大星趋相犯也，必战。大白始出以其国，日观其色，色美者胜。当其国日，独不见，其兵弱；三有此，其国〔可击，必得其将〕。不满其数而入，入而〔复出〕，□□其入日者国兵死：入一日，其兵死十日；入十日，其兵死百日。当其日而大，以其阳之日利。当其日而阴，以阴日不利。上旬为阳国，中旬为中国，下旬为阴国。审阴阳，占其国兵：太白出辰，阳国伤；〔出巳，亡扁地；出东南维，在日月〕之阳，阳

国之将伤，央其阴〔利。〕大白〔出戌入未〕，是胃〔谓〕反〔犯〕地邢〔刑〕，绝天维，行过，为围小，〔有〕暴兵将多。大白出于未，阳国伤；〔出甲，亡扁地；出西〕南维，在日月之阳，阳国之将伤，在其阴〔利。大白〕出于戌，阴国伤；出亥，亡扁地；出西北维，在日月之阴，阴国之将伤，在其阳利。〔出辰入丑〕□□□。大白出于丑，亡扁地；出东北维，在日月之阴，阴国之将伤，在其阳利；出寅，阴国伤。大白出于酉入卯，而兵□□□□在从之〔南，阳国胜；在从〕之北，阴国伤。日冬至，〔大白〕在日北，至日夜分〔春分〕，阳国胜；春分在日南，阳国胜；夏分〔至〕在日南，至日夜分〔秋分〕，阴国胜；秋分在日〔北〕，阴国胜。越、齐〔韩、赵、魏者〕，荆、秦之阳也；齐者，燕、赵、魏之阳也；魏者，韩、赵之阳也；韩者，秦、赵之阳也；秦者，翟之阳也，以南北进退占之。大白出恒以〔辰戌，入以丑未〕，候之不失。其时秋，其日庚辛，月立失，西方国有之。司天献不教之国驾之央〔殃〕，其咎亡师。

第七章木星行度

相与营室晨出东方 秦始皇帝元 三 五 七 九

〔二〕与东辟〔壁〕

晨出东方	二	四	六	〔八〕	〔十〕	〔三〕与娄晨
出东方	三	五	七	〔九〕	〔一〕	〔四〕与毕晨
出东方	四	六	八	〔<廿廿>〕	〔二〕	〔五〕与东井晨
出东方	五	七	九	汉元	孝惠〔元〕	〔六〕与柳晨
出东方	六	八	卅	二	二	〔七〕与张晨
出东方	七	九	一	〔三〕	〔三〕	〔八〕与轸晨
出东方	八	廿	二	〔四〕	四	〔元〕与亢晨
出东方	九	一	三	五	五	二与心晨
出东方	十	二	四	六	六	三与斗晨出东方
一 三 五 七		七				与婺女晨
出东方	二	四	六	八	•代皇	

秦始皇帝元年正月，岁星日行廿分，十二日而行一度，终〔岁行卅〕度百五分，见三〔百六十五日而夕入西方，伏〕卅日，三百九十五日而复出东方。〔十二〕岁一周天，廿四岁一与大〔白〕合营室。

第八章土星行度

〔相〕与营室晨出东方	元•秦始皇	一	二与营室晨出东方	二
二	三与东壁晨出东方	三	三 四	
与畦〔奎〕晨〔出〕东方	四	四	五与娄晨出东方	五
五	六与胃晨出东方	六	六 七	

与茅（昴）晨出东方	七	七	八与毕晨出东方	八
八•张楚	•元与觜角晨出东方	九	九	二
与伐晨出东方	十	卅	三与东井晨出东方	一
汉元	（与东）井晨出东方	二	二	
与鬼晨出东方	三	三	与柳晨出东方	四
四	与七星晨出东方	五	五	
与张晨出东方	六	六	与翼晨出东方	七
七	与轸晨出东方	八	八	
与角晨出东方	九	九	与亢晨出东方	廿
十	与氐晨出东方	一	一	
与房晨出东方	二	二	（与）心晨出东方	三
•孝惠元	（与）尾晨出东方	四	二	
与箕晨出东方	五	三	与斗晨出东方	六
四	与牵牛晨出东方	七	五	
与婺女晨出东方	八	六	与虚晨出东方	九
七				
与危晨出东方	卅	•高皇后元		

秦始皇帝元年正月，填星在营室，日行八分，卅日而行一度，终〔岁〕行〔十二度卅二分。见三百四十五〕日，伏卅二日，凡见三百七七日而复出东方。卅岁一周于天，廿岁与岁星合为大阴之纪。

第九章金星行度

正月与营室晨出东方二百廿四日，以八月与角晨入东方。（秦元）（九）（七）五
三•汉元 九 五 六浸行百二十日，以十二月与虚夕出西方，取廿一于下。

与虚夕出西方二百廿四日，以八月与翼夕入西方。

（二）（十）（八）六 四 二 十 六

七伏十六日九十六分，与轸晨出东方。

以八月与轸晨出东方二百廿四日以三月与茅晨入东方，余七十八。浸行百廿日，以九月与〔翼夕〕出西方。三（一）九 七 五 三 一 七 八

以八月与翼夕出西方，二百廿四日，以二月与婺夕入西方，余五十七。伏十六日九十六分，以三月与茅晨出东方。

四（二）廿 八 六 四 二

〔高〕皇后•元以三月与茅晨出东方二百廿四日，以十一月与箕晨〔入东〕方。浸行百廿日，以三月与娄夕出西方，余五十二。

〔以三月〕与娄夕出西方二百廿四日，以十月与心夕入西方。五〔三〕〔一〕九
七 五 •惠元 二

二〔伏〕十六日九十六分，以十一月与箕晨出东方，取七十三下。

以十一月与箕晨出东方二百廿四日，以六月与柳晨入东方。六〔四〕〔二〕
〔卅〕〔八〕六 二 三 三浸行百廿日，以九月与心夕出西方，取才十四下。

以九月与心夕出西方二百廿四日，以五月与东井夕入西方。七〔五〕〔三〕
〔一〕〔九〕〔七〕三 四伏十六日九十六分，以九月与舆鬼晨出东方。

以六月与舆鬼晨出东方二百廿四日，以正月与西壁晨入东方。余五。浸行百廿日，以五月与东井夕出西方。八〔六〕〔四〕〔二〕〔廿廿〕〔八〕四 五

以五月与东井夕出西方二百廿四日，以十二月与虚夕入西方。〔伏十〕六日九十六分，以正月与东壁晨出东方。

秦始皇帝元年正月，太白出东方，〔日〕行百廿分，百日上极〔而反，日行一度，天〕十日行有〔益〕疾，日行一度百八十七分以从日，六十四日而复逮〔逮〕日，晨入东方，凡二百廿四日。浸行百廿日，夕出西方。〔太白出西方始日行一度百八十七分，百日〕行益徐，日行一度，以待之六十日；行有益徐，日行<廿廿>分，六十四日而西入西方，凡二百廿四日。伏十六日九十六分。〔太白一复〕为日五〔百八十四日九十六分日。凡出入东西各五，复〕与营室晨出东方，为八岁。