

1. 原生绘图：默认完整模型，白模仅明确要求时使用 · 第 2 页

输入：模型图、CMF、产品参考、实际工具

处理：本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。

输出：原生图片、调用回执、逐图问题

逻辑展开与图例

MODES · 两种参照模式 · 第 3 页

ASSETS · 结构锁定与资产尺度 · 第 4 页

NATIVE · 真实原生调用与识图 · 第 5 页

同色编号连接主图与展开页；输入输出用平行四边形，处理用矩形，判断用菱形，参考用虚线框，保存用圆柱。

调用标识


interior-space-rendering

将同机位完整模型截图通过宿主原生绘图生成室内效果图，保留结构、家具、机位与材质意图，登记实际调用和逐图复核；不把 WebGL 截图当最终渲染。


原生绘图 · 完整场景与空白槽位 / 原生绘图：默认完整模型，白模仅明确要求时使用

执行逻辑在图内；一个文件及用途写完，换行列下一个文件

本页保留实际业务步骤；蓝色节点链接专题，回源节点明确返回位置。文件逐项列明用途。



按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。



```
graph TD; Start[提示词的结构底线始终不变] -- 资产条件 --> Decision{用户提供指定产品参考?}; Decision -- 是 --> Yes[是：读取真实产品尺寸并保留身份]; Decision -- 否 --> No[否：细化现有简化家具]; Yes -- 比较产品与槽位 --> Conflict[尺寸冲突：回布局/选型或请用户确定]; No -- 比较产品与槽位 --> Conflict;
```

提示词的结构底线始终不变

不改房型、墙门窗、空间尺度；机位位置、朝向、投影、FOV和裁切同图
普通家具细化细节，不重布局；指定资产身份优先于风格变化

playbook.md：两模式、锁结构机位、家具细化与资产不变形
../interior-html-modeling/scripts/engine/python/render.py：实际拼装不可变约束与 slots

用户提供指定产品参考?

产品图与 placementId 一一对应

../interior-html-modeling/scripts/engine/python/render.py：读取 products 文件与绑定校验

是

是：读取真实产品尺寸并保留身份

sizeMetres=[宽,高,深]；未知标 null，补查
不将槽位尺寸当产品实测，不拉伸或压扁
部件、颜色纹理、形体和比例不被风格改写

../interior-html-modeling/scripts/engine/python/render.py：真实尺寸检查、来源与 prompt
../interior-html-modeling/scripts/engine/python/common.py：参考图 SHA 与 JSON 读取
../idk-canvas-ingest-agent/SKILL.md：需要平台资产时调用独立平台能力

否

否：细化现有简化家具

保持类别、数量、位置、朝向、宽高深范围
提高材质、纹理尺度、接触阴影和细节

../interior-html-modeling/scripts/engine/catalog/styles.json：当前风格/渲染意图


比较产品与槽位

尺寸冲突：回布局/选型或请用户确定

不靠扭曲资产塞进槽位；记录未确定尺寸
结果复核必须看资产身份、比例与尺度

playbook.md：两模式、锁结构机位、家具细化与资产不变形

按实际输入、计算、分支和文件消费者展开。



职责与工作方法（3）	脚本与调用说明（1）	起稿材料与说明书（5）
SKILL.md 调用范围、输入输出与关键规则 local_runtime.md 原生工具运行与权限边界 playbook.md 两模式、锁结构机位、家具细化与资产不变形	scripts/run.py ai-request/native-prepare/native-result 入口	MANIFEST.json 发布版本与完整文件清单 SKILL_MANUAL.pdf 面向人的算法说明书 manual/skill-flowchart.svg 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.json 同源说明书内容与图形 manual/skill-manual.md 同源说明书内容与图形