

QA Rocket Cards

Plan de prueba de la tienda y el panel de administración · 61 pasos

Quién prueba

Fecha

Compu / navegador

Celular / navegador

Antes de empezar

- **Tienda:** <https://www.rocketcards.com.py>. Si abajo de todo dice «Tecnología de Shopify», es la tienda vieja por caché de DNS: poné 8.8.8.8 como DNS de tu red, o usá <https://rocket-cards-web.vercel.app>, que es la misma web.
- **Panel:** /admin.html en cualquiera de las dos direcciones. Usuario admin@rocketcards.com; la contraseña pedísela al responsable del proyecto por privado.
- **Es la tienda real.** En el panel trabajá sólo con el producto de prueba QA-PRUEBA-01 que se crea en P-04, y borralo al final (P-23). No cambies precios ni stock de productos reales.
- Hacé la parte de la tienda en compu **y** en celular. Los pasos que dicen «Celular» son sólo para el teléfono.
- Marcá cada paso con OK, Falla o Bloqueado. Si algo falla, anotá qué pasó y en qué dispositivo; si podés, sacá una captura.

Ya lo sabemos: no hace falta reportarlo

- Los textos legales tienen partes marcadas [PENDIENTE — ...].
- El interruptor «Destacado» del formulario de producto está en revisión.
- Al reemplazar una foto, la anterior no se borra del almacenamiento.

Portada

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-01	Abrí la portada.	Se lee «Hacé crecer tu colección.» con «colección» en rojo, dos botones lado a lado (Explorar cartas y Nuevos ingresos) y un abanico de cinco cartas con Pikachu al centro.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-02	Celular: tocá una carta del abanico.	La carta pasa al frente. No se pinta de azul ni se selecciona al tocarla.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-03	Bajá hasta Categorías y tocá cada tarjeta.	Hay cuatro: Sellados y coleccionables, Sobres (con «Booster packs» arriba), ETB y Singles («Próximamente»). Cada una abre el catálogo filtrado por esa categoría.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Nuevos ingresos

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-04	Usá las flechas ← → del carrusel.	Cambia el producto y el contador (por ejemplo 01 / 06). Desde el último vuelve al primero.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-05	Celular: desliza el carrusel con el dedo.	Pasa al siguiente o al anterior. Un deslizamiento corto vuelve a su lugar. Deslizar hacia arriba o abajo mueve la página, no el carrusel.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-06	Tocá «Agregar al carrito» dentro del carrusel.	Sube el número del carrito arriba y aparece un aviso abajo.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-07	Tocá la foto o el nombre del producto del carrusel.	Abre la ficha de ese producto.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Filas por categoría

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-08	En Sobres, Sellados y ETB, usá las flechas de cada fila.	La fila se desplaza. Si todos los productos entran en pantalla, las flechas no aparecen; en los extremos se apaga la que no lleva a ningún lado.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-09	Tocá el botón de WhatsApp de la sección Contacto.	Abre WhatsApp con el número 0981 377 541.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Catálogo

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-10	Entrá a Catálogo desde el menú.	La dirección cambia a /catalogo y se ven todos los productos publicados.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-11	Filtrá por una categoría.	La dirección cambia a /catalogo/sobres (o la elegida) y sólo quedan productos de esa categoría.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-12	Activá «Mostrar solo productos disponibles».	Desaparecen los agotados (por ejemplo Destined Rivals Booster Bundle).	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-13	Probá los cuatro órdenes.	«Más recientes», «Precio: menor a mayor», «Precio: mayor a menor» y «Nombre A–Z» ordenan como dicen.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-14	Tocá «Limpiar filtros».	Vuelven todos los productos y el orden por defecto.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Ficha de producto

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-15	Abrió un producto.	La dirección es /producto/nombre-del-producto. Se ven foto, precio en Gs., stock disponible y botones.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-16	Cambiá la cantidad y tocá «Agregar al carrito».	Se agrega esa cantidad al carrito.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-17	Tocá «Comprar ahora».	Se agrega y se abre el carrito.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-18	Abrió un producto agotado.	Dice Agotado y no deja agregarlo.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-19	Tocá la consulta por WhatsApp de la ficha.	Abre WhatsApp al 0981 377 541 con el nombre del producto ya escrito en el mensaje.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-34	Abrió un producto con varias fotos y tocá las miniaturas de abajo.	Cambia la foto grande y la miniatura elegida queda marcada en rojo. Un producto con una sola foto no muestra miniaturas.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Carrito

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-20	Agregá más unidades que el stock disponible.	No deja pasar del stock y avisa el máximo disponible.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-21	Con menos de Gs. 500.000 en el carrito, mirá el envío.	Envío estimado Gs. 35.000 y el total suma subtotal más envío.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-22	Superá los Gs. 500.000.	El envío pasa a «Gratis».	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-23	Cambiá cantidades y sacá productos.	Subtotal, envío y total se actualizan al momento.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-35	Con dos o más productos en el carrito, tocá «Finalizar compra».	Abre WhatsApp al 0981 377 541 con el pedido escrito: cada producto con cantidad, SKU y precio, más subtotal, envío y total iguales a los del carrito.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Búsqueda y direcciones

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-24	Buscá por nombre («pitch») y por SKU («ETB»). Después buscá algo que no exista.	Aparecen resultados que coinciden. Con algo inexistente dice «Sin resultados».	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-25	Navegá entre portada, catálogo y fichas, y usá el botón Atrás del navegador.	Vuelve a la vista anterior cada vez.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-26	Copiá la dirección de una ficha y abrila en una pestaña nueva.	Abre directo esa ficha, sin error.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-27	Abrió /producto/ME-PB-ETB.	Abre la ficha del Pitch Black Elite Trainer Box y la dirección se corrige al nombre.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-28	Abrió /producto/no-existe.	Lleva al catálogo, no a una página rota.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-29	Abrió /privacidad y /terminos.	Se ven los textos legales.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Celular

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
T-30	Celular: abrí el menú (la hamburguesa está a la derecha).	Se abre encima de la portada sin empujarla hacia abajo.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-31	Celular: tocá la lupa.	Se abre el buscador.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-32	Celular: recorré toda la página.	Nada se corta ni se sale de la pantalla, y no hay desplazamiento hacia los costados.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
T-33	Celular: mirá el botón flotante de WhatsApp mientras bajás.	Se ve mientras navegás y se esconde al llegar al pie de página.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Panel: acceso

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
P-01	Abrió /admin.html y entró con admin@rocketcards.com.	Entra al panel. Arriba a la derecha dice «EN VIVO».	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-02	Salí y entró con una cuenta que no sea la de admin (pedila al responsable).	No deja entrar: «Esta cuenta no tiene acceso al panel».	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-03	Probó admin@rocketcards.com con una contraseña equivocada.	«Email o contraseña incorrectos».	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Panel: productos

Todo sobre el producto de prueba. Dejé la tienda abierta en otra pestaña para ir viendo los cambios.

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
P-04	«+ Producto»: SKU QA-PRUEBA-01, categoría Sobres, nombre «Producto de prueba QA», precio 10000, stock 3, Visible encendido. Crear.	Aparece en la lista del panel y en la tienda, en Sobres.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-05	En la fila, cambié el precio a 12000 y salí del campo.	Aviso «listo». En la tienda el precio pasa a Gs. 12.000.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-06	En la fila, cambié el stock a 1.	Se guarda. En la tienda dice «Última unidad».	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-07	Apagó «Visible».	Desaparece de la tienda. En el panel se encuentra con el filtro «Sólo ocultos». Volvó a encenderlo.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-08	Abrió el lápiz: cambié nombre y colección, puse etiqueta NUEVO. Guardar.	Se guarda y la tienda muestra el nombre nuevo y la etiqueta.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-09	En el lápiz, puse un precio anterior MENOR que el precio. Guardar.	No lo guarda y muestra un mensaje de error dentro del formulario.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-10	Usé el buscador y el filtro de categoría del panel.	La lista se filtra y el contador «X de Y» cambia.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Panel: fotos

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
P-11	En el producto de prueba, arrastrá tres fotos desde la carpeta de la compu al recuadro «Arrastrá fotos acá».	El recuadro se resalta al pasar por encima, sube las tres («3 fotos listas») y aparecen en la galería. La primera dice «Portada».	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-25	Tocá el recuadro y elegí varias fotos a la vez desde la ventana de archivos.	Suben todas, en el orden elegido.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-26	En la galería usá ← →, la ★ para cambiar la portada y la ✕ para quitar una. Guardar.	En la tienda la ficha muestra las fotos en ese orden, y la portada es la que se ve en tarjetas y carruseles.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-12	Arrastrá un PDF junto con una foto.	Sube la foto y avisa que el PDF no era una imagen.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-13	En «pegá una ruta del sitio» poné una dirección de otro sitio (https://... de Google Imágenes) y tocá Agregar.	No la agrega y explica que tiene que ser una foto subida desde el panel o una ruta del sitio.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Panel: Nuevos ingresos

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
P-14	Tocá la estrella ★ en la fila del producto de prueba.	La estrella queda dorada y el producto aparece último en el carrusel de la portada.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-15	Apagá Visible y tocá la estrella de nuevo para sacarlo; después intentá agregarlo estando oculto.	Sacarlo funciona. Agregarlo oculto avisa que primero hay que hacerlo visible. Volvé a encender Visible.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-16	En la pestaña Nuevos ingresos subí y bajá productos, y tocá «Guardar orden».	El orden del carrusel de la tienda queda igual al del panel. Antes de cambiar algo, «Guardar orden» está apagado.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Panel: categorías

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
P-17	«+ Categoría»: escribí «QA Prueba».	Se abre un cuadro del panel (no un cartel del navegador) y la clave se completa sola como «qa-prueba». Al crear aparece en la lista.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-18	Borrá la categoría QA Prueba.	Pide confirmación en un cuadro del panel. Al confirmar se borra.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-19	Mirá el botón de borrar de una categoría con productos.	Está deshabilitado.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Panel: historial y en vivo

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
P-20	Abrí la pestaña Historial.	Están los cambios de esta prueba, con quién los hizo y el antes → después de cada campo.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-21	Con la tienda abierta en otra pestaña (sin recargarla), cambiá el precio del producto de prueba.	La tienda muestra el precio nuevo sola, en pocos segundos.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-22	Abrí el panel en dos pestañas y cambiá algo en una.	La otra avisa «El catálogo cambió» y se actualiza sola. Si estabas escribiendo en un campo, espera a que lo sueltes.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	

Cierre

Paso	Qué hacer	Qué tiene que pasar	Resultado	Notas
P-23	Borrá QA-PRUEBA-01 con la X de su fila.	Pide confirmación en un cuadro del panel. Desaparece del panel, de la tienda y del carrusel.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	
P-24	Tocá «salir» arriba a la derecha.	Vuelve a la pantalla de entrada. Recargar la página no vuelve a entrar sola.	☐ OK ☐ Falla ☐ Bloq.	