
FALQUI For NDI

2.0 版

装进口袋的 NDI® 导播间。

网络中的所有 NDI 信号源，都在你的手机上。观看、监听，并决定哪一路上节目：无论是会议现场还是体育直播，随时随地。



多画面

所有信号源排成网格，就像导播间的监视墙。

音频尽在掌握

每路信号源都有电平表，一次监听一路。

CUT 与 FADE

演播室模式，含 PREVIEW、LIVE 和淡入淡出。

NDI 输出

节目作为新的信号源回到网络。

Android • **iPhone** • **iPad**

免费 · 无需注册 · 约 10 MB

FALQUI FOR NDI 2.0

随身携带的导播监视器，需要时还是一个小型导播台。

调音台前的技术员、舞台上的导演、场边的摄像师：有了**FALQUI For NDI**，每个人都能在自己的手机上看到需要的画面，无需线缆，也无需额外的监视器。应用会自动发现 Wi-Fi 或有线网络中的 NDI 信号源。

打开**演播室模式**，即可使用四路预览、PREVIEW 与 LIVE、硬切或叠化。节目会作为新的 NDI 信号源 **FALQUI LIVE** 输出到网络，可直接用于 vMix、OBS、TriCaster 或录像机。

自动发现
信号源自动出现，无需输入任何地址。

多画面与全屏
点击任一画面即可全屏，以完整画质显示；底部缩略图条可随时切换。

音频电平表
每路信号源每个声道一条电平：绿色，-18 dB 起黄色，-6 dB 起红色。

监听
扬声器按钮一次只播放一路音频，互不干扰。

暂停以节省带宽
暂停某个预览后，连接会关闭，直到你恢复为止。

演播室模式
每组四路信号源，绿色 PREVIEW，红色 LIVE，CUT 以及 0.5、1 或 2 秒的 FADE。

带音频的 NDI 输出
LIVE 画面连同音频一起输出，包括淡入淡出。

Wi-Fi 占用低
多画面使用低带宽流；全屏时切换为完整画质。

适用人群

- 音视频服务商、会议与活动
- 体育直播、网络电视与流媒体
- 剧院、教堂、学校与体育馆
- 已在使用 NDI 的制作工作室

使用条件

- Android 7 及以上的手机或平板
- 或 iOS 16 及以上的 iPhone、iPad
- 同一局域网内的 NDI 信号源
- 推荐使用 5 GHz Wi-Fi

2.0 新功能

所有版本使用同一个数字签名：今后每次更新都会直接覆盖安装，不会丢失任何内容。装过 1.x 版本？请先卸载一次，再安装 2.0。

下载应用

www.falquindi.com/zh

Android	FALQUI-arm64.apk，适用于几乎所有设备（较旧设备请用 armv7）
iPhone 与 iPad	FALQUI.ipa，需通过 Sideloadly 安装：说明见网站

andreabattaglioli.it 出品
powered by **mywebtvlive.com** · Made in Bolognina

NDI® 是 Vizrt NDI AB 的注册商标。FALQUI For NDI 与 NDI 兼容，但并非 NDI 产品，也未获得 Vizrt NDI AB 的赞助或认可。本应用的使用受《使用条款》约束（应用内：Credits › 条款）。