
Systém pro správu 3D tisku

Správa uživatelů - use case diagram a diagramy aktivit

Ladislav Koláček Luboš Juránek Jiří Pavlík



Přihlášení

Umožňuje se přihlásit - změnit se v aktéra "přihlášený uživatel" nebo "administrátor".

Aktéři


Nepřihlášený uživatel


Podmínky pro spuštění

Nepřihlášený uživatel musí požádat systém o přihlášení.

- Základní tok
- Systém zobrazí přihlašovací formulář.
- Nepřihlášený uživatel zadá přihlašovací údaje.
- Systém zvaliduje data od uživatele.
- 4. Systém přihlásí uživatele.
- Alternativní tok
- 4.1 Pokud systém rozezná administrátorské přihlašovací údaje, přihlásí uživatele jako administrátora.
 - Vyjímka
- 3.1 Pokud nepřihlášený uživatel zadal špatné přihlašovací údaje, systém zobrazí chybovou zprávu a pokračuje na 1. bodu základního toku.
 - Podmínky pro dokončení

Systém změní roli uživatele v systému na aktéra "přihlášený uživatel" nebo "administrátor".





Smazání

Umožňuje smazat účet uživatele.

Aktéři


Administrátor


Podmínky pro spuštění

Administrátor musí přes výpis registrovaných uživatelů požádát systém o smazání účtu konkrétního uživatele. Tento uživatel nesmí být administrátor.

- Základní tok
- 1. Systém zobrazí dotaz k potvrzení smazání účtu.
- 2. Administrátor kladně potvrdí dotaz.
- Systém vymaže uživatelský účet.
- Alternativní tok
- 2.1 Pokud administrátor záporně potvrdí dotaz, tento případ užití je ukončen a administrátor se vrací na výpis registrovaných uživatelů.
 - Podmínky pro dokončení

Smazání účtu bude korektně provedeno v databázi.





Změna hesla

Umožňuje změnit přihlašovací heslo.

Aktéři

Přihlášený uživatel, administrátor, mailserver

Podmínky pro spuštění

Přihlášený uživatel musí požádat systém o změnu hesla.

- Základní tok
- 1. Systém zobrazí formulář pro zadání současného a nového hesla.
- Uživatel zadá současné a nové heslo.
- 3. Systém zvaliduje data od uživatele.
- 4. Systém změní heslo uživatele, potvrdí změnu a odešle potvrzovací email.
- Vyjímka
- 3.1 Pokud uživatel zadal špatné současné heslo, systém zobrazí chybovou zprávu a pokračuje na 1. bodu základního toku.
 - Podmínky pro dokončení

Změněné heslo bude korektně uloženo v databázi.

