

Systém pro správu 3D tisku

Správa uživatelů - use case diagram a diagramy aktivit

Ladislav Koláček Luboš Juránek Jiří Pavlík





Přihlášení

Umožňuje se přihlásit - změnit se v aktéra "přihlášený uživatel" nebo "administrátor".

Aktéři

Nepřihlášený uživatel


Podmínky pro spuštění

Uživatel musí být nepřihlášený.

- Základní tok
- Nepřihlášený uživatel se chce přihlásit.
- Systém zobrazí přihlašovací formulář.
- 3. Nepřihlášený uživatel zadá přihlašovací údaje.
- 4. Systém zvaliduje data od uživatele pomocí <<include>> autentizace + autorizace uživatele.

..

- Vyjímka
- 4.1 Pokud nepřihlášený uživatel zadal špatné přihlašovací údaje, systém zobrazí chybovou zprávu a pokračuje na 2. bodu základního toku.




Přihlášení


Základní tok

..

- 5. Systém přihlásí uživatele.
- Alternativní tok
- 5.1 Pokud systém rozezná administrátorské přihlašovací údaje, přihlásí uživatele jako administrátora.
- Podmínky pro dokončení

Systém změní roli uživatele v systému na aktéra "přihlášený uživatel" nebo "administrátor".





Změna hesla

Umožňuje změnit přihlašovací heslo.

Aktéři

Přihlášený uživatel, administrátor, mailserver


Podmínky pro spuštění

Uživatel musí být přihlášený.

- Základní tok
- Přihlášený uživatel si chce změnit heslo.
- 2. Systém zobrazí formulář pro zadání současného a nového hesla.
- 3. Uživatel zadá současné a nové heslo.
- 4. Systém zvaliduje data od uživatele.

. . .


- Vyjímka
- 4.1 Pokud uživatel zadal špatné současné heslo, systém zobrazí chybovou zprávu a pokračuje na 2. bodu základního toku.




Změna hesla

- Základní tok
 - . .
- 5. Systém změní heslo uživatele, potvrdí změnu a <<include>> odešle potvrzovací email z mailserveru.
- Podmínky pro dokončení

Změněné heslo bude korektně uloženo v databázi.





Smazání

Umožňuje smazat účet uživatele.

Aktéři


Administrátor

Podmínky pro spuštění

Administrátor se musí nacházet na výpisu registrovaných uživatelů. Účet určen ke smazání nesmí být administrátorský.

- Základní tok
- 1. Administrátor požádá systém o smazání účtu konkrétního uživatele ve výpisu registrovaných uživatelů, který <<include>> vyhledá účet daného uživatele.

...



Smazání

Základní tok

...

- Systém zobrazí dotaz k potvrzení smazání účtu.
- 3. Administrátor kladně potvrdí dotaz.
- 4. Systém vymaže uživatelský účet.
- Alternativní tok
- 3.1 Pokud administrátor záporně potvrdí dotaz, tento případ užití je ukončen a administrátor se vrací na výpis registrovaných uživatelů.
 - Podmínky pro dokončení

Smazání účtu bude korektně provedeno v databázi.

