



راهنمای پیدا کردن IP

برای فروشندگان همکار اسنپ پی

سلام،
به اسنپ‌پی خوش آمدید!
از این‌که فرصت همکاری با یکدیگر را داریم خوشحالیم.

یکی از اطلاعات مهمی که برای شروع همکاری‌مان نیاز داریم، آی‌پی وب‌سرور (Web Server IP) فروشگاهتان است.
در ادامه به سوالاتتان درباره‌ی آی‌پی فروشگاه و راه پیدا کردن آی‌پی صحیح را توضیح داده‌ایم.

چرا به آی‌پی فروشگاه ما نیاز دارید؟

سیستم پرداخت اعتباری اسنپ‌پی از فضای ابری اسنپ برای پردازش استفاده می‌کند. برای حفظ امنیت شبکه اسنپ و همچنین اطلاعات شما و مشتریان‌تان تنها درخواست‌هایی پردازش می‌شوند که فرستنده‌ی آن‌ها را از قبل بشناسیم و در لیست فرستنده‌های مجاز (وایت لیست) قرار داده باشیم. هر درخواست دیگری به سرورهای اسنپ‌پی رد می‌شود.

ما به آی‌پی‌هایی که از طریق آن‌ها به ما درخواست می‌فرستید نیاز داریم تا آن‌ها را به لیست فرستنده‌های مجاز وارد کنیم.

کدام آی‌پی را لازم دارید؟

برای وارد کردن فروشگاه شما به لیست همکاران اسنپ‌پی، به آی‌پی وب‌سرور (Web Server) شما نیاز داریم. این آی‌پی را ممکن است به نام آی‌پی اوت‌گوییگ (Outgoing IP) هم بشناسید. این آی‌پی، همانی است که برای دریافت درگاه پرداخت به بانک ارائه داده‌اید. بهتر است که آی‌پی شما آی‌پی ایران باشد و نه آی‌پی خارجی.

آی پی وب سرور (WebServer) را چطور پیدا کنم؟

آی پی وب سرور را می‌توانید از یکی از راه‌های زیر به دست بیاورید.

در صورتی که درگاه پرداخت بانکی دارید:

همان آی پی ای که برای دریافت درگاه پرداخت در اختیار بانک یا پرداختیاران گذاشته‌اید را برایمان بفرستید.

در صورتی که فروشگاهتان با ووکامرس (WooCommerce) ساخته شده:

اد آن (Add-on) اسنپی را [از این لینک](#) دریافت و نصب کنید. (اگر هنوز بهتان دسترسی داده نشده با ما در ارتباط باشید.)
این اد آن علاوه بر این‌که استفاده از درگاه اسنپی را برای مشتریان امکان‌پذیر می‌کند، آی پی موردنظر ما را هم به شما نمایش خواهد داد.

پس از نصب این اد آن و هنگام اولین استفاده، آی پی شما در همان صفحه اول نمایش داده خواهد شد.
برای پیدا کردن آی پی در دفعات بعدی هم می‌توانید، مشابه تصویر زیر، به بخش «پیکربندی» در منوی ووکامرس مراجعه کنید.



در صورتی که از خدمات میزبانی وب (Web Hosting) استفاده می‌کنید:

از میزبان (هاست) خود بخواهید که آی‌پی وب‌سرورتان را به شما بگوید.
دقت کنید که آی‌پی وب‌سرور (Web Server IP) تان را درخواست کنید و نه آی‌پی سرور.

در صورتی که به ترمینال سرورتان دسترسی دارید:

در صورتی که سرور اختصاصی خود را دارید، فرمان زیر را در ترمینال سرورتان اجرا کنید

```
curl -X GET https://whatisip.snapppay.ir/whatis/ip
```

آی‌پی وب‌سرورتان را با اجرای این فرمان خواهید دید.

اگر این فرمان اجرا نشد، ممکن است به این دلیل باشد که curl روی سرورتان نصب نشده.
در این صورت با ما تماس بگیرید تا برای نصب curl راهنمایی‌تان کنیم.

پس از پیدا کردن آی‌پی به هر یک از روش‌هایی که توضیح دادیم، آنرا برایمان بفرستید.
در صورتی که در هر یک از مراحل به مشکلی برخوردید یا سوالی داشتید، می‌توانید از طریق
آدرس ایمیل merchant@snapppay.ir با ما در تماس باشید.

با آرزوی موفقیت،
تیم رشد فروشندگان اسنپ‌پی

