

■ ユーザー権限の種類

【管理者（Admin）】

管理者はSampleDeskの全機能にアクセスできます。主な権限は以下の通りです。ユーザーの招待・削除・権限変更、サービス全体の設定変更、全問い合わせの閲覧・対応・削除、料金プランの変更・解約手続き、レポートのエクスポート、操作ログの閲覧、AIサポート設定の変更。契約者（管理者）は最低1名必要です。

【担当者（Member）】

担当者は日常の問い合わせ対応が可能です。主な権限は以下の通りです。担当にアサインされた問い合わせの対応、FAQの参照・回答候補の活用、対応履歴の閲覧、自分自身のプロフィール変更。問い合わせの削除や設定変更はできません。

【閲覧者（Viewer）】

閲覧者は参照のみ可能です。主な権限は以下の通りです。問い合わせの閲覧（対応不可）、レポートの閲覧、FAQの閲覧。閲覧者は問い合わせに回答したり、設定を変更したりすることはできません。経営層や監査担当者向けの権限です。

■ 権限設定のベストプラクティス

1. 最小権限の原則を守る。業務に必要な最小限の権限のみ付与してください。

2.
管理者は複数人設定することを推奨します。管理者が1名の場合、担当者が退職・離席時に対応できなくなるリスクがあります。

3.
退職者のアカウントは即時無効化してください。アカウントを残したまま放置するとセキュリティリスクになります。

4. 定期的に権限を見直してください。業務変更に伴い不要な権限が残る場合があります。

■ IPアドレス制限（ビジネスプランのみ）

ビジネスプランでは、特定のIPアドレスからのみアクセスを許可する設定が可能です。社内ネットワーク外からのアクセスを禁止することでセキュリティを強化できます。設定は管理画面の「セキュリティ設定」から行えます。

■ セッション管理

一定時間操作がない場合、自動的にログアウトされます。デフォルトのタイムアウト時間は30分です。管理者は設定画面からタイムアウト時間を変更できます（最短5分～最長8時間）。

■ 二段階認証の強制設定

管理者は全ユーザーへの二段階認証を強制できます。設定後、次回ログイン時に二段階認証の設定が促されます。二段階認証未設定のユーザーはログイン後に設定画面へリダイレクトされます。