ゲスト用無線LAN接続手順(Windows7編)

- [スタートメニュー] -> [コントロールパネル] ->[ネットワークと共有センター]
- -> [ワイヤレスネットワークの管理画面] -> [追加]
- -> [ネットワークプロファイルを手動で作成します]
- -> 「ネットワーク情報の入力画面」において
 - ネットワーク名「aics-guest」
 - ・ セキュリティの種類「WPA2-パーソナル」
 - ・ 暗号化の種類「AES」
 - セキュリティキーにネットワークキーを入力:[13桁の数字]
 - 「この接続を自動的に開始します」のチェックをはずす。
 - 「ネットワークがブロードキャストをおこなって いない場合でも接続する」にチェック
 - 「閉じる」
- [ワイヤレス ネットワークの管理画面]で「aics-guest」追加を確認
- デスクトップ画面右下のネットワークアイコンより、ワイヤレスネットワーク接続の「aics-guest」を選択して【接続】をクリック
- ブラウザに接続したいサイトのURLを入力します
- 「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります。」と表示された場合は、【このサイトの閲覧を続行する】をクリック
- Guest用無線LANサービス[Web認証画面]で、利用規約に合意し、【利用開始】

ゲスト用無線LAN接続手順(Windows8編)

- チャームバー[設定アイコン] -> 設定チャームから[コントロールパネル]
- ->[ネットワークと共有センター]
- ->[ワイヤレスネットワークに手動で接続します]
- ->[ネットワーク情報の入力画面]において
 - ネットワーク名「aics-guest」
 - ・ セキュリティの種類「WPA2-パーソナル」
 - 暗号化の種類「AES」
 - セキュリティキーにネットワークキーを入力: [13桁の数字]
 - 「この接続を自動的に開始します」のチェックをはずす。
 - 「ネットワークがブロードキャストをおこなって いない場合でも接続する」にチェック
 - 「閉じる」
- チャームバー [設定アイコン] -> [ワイヤレスアイコン(利用可能)] -> 「aics-guest」追加を確認-> 「接続」
- ブラウザに接続したいサイトのURLを入力します。
- 「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります。」と表示された場合は、【このサイトの 閲覧を続行する】をクリック
- Guest用無線LANサービス「Web認証画面」で、利用規約に合意し、【利用開始】

ゲスト用無線LAN接続手順(Mac編)

- アップルメニューから【システム環境設定】をクリックする。
- [システム環境設定画面]において、【ネットワーク】をクリックする。
- [ネットワーク画面]において、「WiFi」を選択した上で、【WiFiを入にする】をクリックし、 ネットワーク欄の右端にある【矢印アイコン】から、「aics-guest」を選択し、【適用】をク リックします。
- 「WiFiネットワークを検出して接続します」のパネルで
 - ネットワーク名「aics-guest」
 - セキュリティの種類「WPA2-パーソナル」
 - パスワード:[13桁の数字]
 - 「接続」
- 「aics-guest」に接続された後
- ブラウザに接続したいサイトのURLを入力します。
- Guest用無線LANサービス[Web認証画面]で、利用規約に合意し、【利用開始】

ゲスト用無線LAN接続手順(Linux/Ubuntu編)

- 画面上部のバーより無線LANアイコン をクリックし、[接続を編集する…] をクリック
- [無線LAN] タブをクリックし、【追加】をクリック
- [無線] タブを開き、SSIDに「aics-guest」と入力
- モード「インフラストラクチャ」
- [無線セキュリティ] タブを開き、以下を設定して【保存】をクリック
- 「WiFiネットワークを検出して接続します」のパネルで
 - 接続名「aics-guest」
 - 「自動接続する」
 - 「無線セキュリティ」
 - セキュリティ WPA & WPA2 Personal
 - パスワード:[13桁の数字]
 - 「保存」
- ブラウザに接続したいサイトのURLを入力します
- Guest用無線LANサービス[Web認証画面]で、利用規約に合意し、【利用開始】

2015/8/26(Wed)

- ゲスト無線LANネットワークキー [13桁の数字]:
- 4321098765432