






วิธีติดตั้ง VirtualBox บน Windows

1. ดาวน์โหลดไฟล์: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>





2. ติดตั้งตาม steps






วิธีติดตั้ง Kali Linux บน VirtualBox

1. ดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์: <https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines>

2. แอปไฟล์และกด double-click ที่ไฟล์ .vbox ใน folder




3. ตั้งค่า System ของ Kali Linux เพื่อเพิ่ม Performance การทำงาน




วิธีติดตั้ง Metasploitable 2 บน VirtualBox


1. ดาวน์โหลดไฟล์: <https://downloads.metasploit.com/data/metasploitable/metasploitable-linux-2.0.0.zip>





2. Click New ใน VirtualBox




3. ตั้งชื่อ VM และ OS ตามในรูป



4. เลือก Use an Existing Virtual Hard Disk File และ Click icon ไฟล์ด้านหลัง






5. เลือกไฟล์ .vmdk



วิธีตั้งค่าการสื่อสารระหว่าง 2 VM ใน VirtualBox



1. ตั้งค่า Network ของ Kali Linux VM

- Adapter 1: NAT
- Adapter 2: Host-Only




2. ตั้งค่า Network ของ Metasploitable_2 VM


- Adapter 1: Host-Only



3. Start Kali Linux และ Metasploitable_2 ใน VirtualBox




Kali Linux



Username: kali
Password: kali

Metasploitable_2



Username: msfadmin
Password: msfadmin

4. ทดสอบการสื่อสารโดยใช้คำสั่ง ping

Kali Linux

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ip r  
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100  
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100  
192.168.56.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.56.102 metric 10  
1  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping 192.168.56.101  
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.50 ms  
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.775 ms
```

Metasploitable_2

```
msfadmin@metasploitable:~$ ip r  
192.168.56.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.56.101  
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.56.102  
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.28 ms  
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.855 ms
```