

Manual Reservado do Administrador - Vitória Régia Pro v9.7

Documento separado para manutenção, liberações comerciais e configuração técnica. Não distribuir para moradores.



Manual em formato tutorial: leia na ordem indicada, faça os cadastros iniciais e consulte a solução de problemas sempre que precisar.

Sumário

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Finalidade do acesso reservado |
| 2. | Liberação de canais |
| 3. | Upload de manuais |
| 4. | Central de atualizações |
| 5. | Variáveis de ambiente |
| 6. | Testes de implantação |
| 7. | Cuidados de segurança |

1. Finalidade do acesso reservado

Este acesso fica acima da operação comum do condomínio. Ele libera canais de comunicação, apps, banco, atualizações e upload de manuais. No sistema comum e nos manuais de moradores não aparece referência a este nível.

2. Liberação de canais

1. Acesse Configurações.
2. Entre em Liberações.
3. Ative ou desative e-mail, WhatsApp, Telegram e notificação do navegador.
4. Salve.
5. Confira a tela de cadastro: ela passa a exibir somente os contatos dos canais liberados.

3. Upload de manuais

1. Abra Central Pro.
2. Entre em Manuais.
3. Informe título e público do manual.
4. Selecione o PDF.
5. Clique em Enviar.
6. Teste o download com um usuário comum.

4. Central de atualizações

A interface de 'Atualizações do sistema' da Vitória Régia Pro v9.7. No topo, há o logotipo 'VR' e o nome 'Vitória Régia'. Abaixo, o texto 'Gestão condominial' e o título 'Atualizações do sistema'. Uma mensagem informa: 'Tela reorganizada para enviar ZIP oficial com validação.'.

À esquerda, há um menu lateral com as opções: 'Início', 'Meu perfil', 'Portaria', 'Reservas', 'Financeiro', 'Cadastros', 'Comunicação', 'Emergência' e 'Configurações'. No fundo do menu, há um botão 'Central Pro'.

No centro, há um formulário com os seguintes campos:

- Pacote de atualização:** 'atualizacao_vitoriaregia_pro_v9_7.zip'
- Código da atualização:** 'VRUPD-9.7-...'
- Resultado:** 'Arquivo validado com segurança'

Abaixo do formulário, há um botão verde 'Salvar'.

No canto inferior direito, há um botão vermelho 'Emergência'.

1. Receba o ZIP oficial da atualização.
2. Abra Central Pro > Atualizações.

3. Selecione o ZIP.
4. Confira código, token e validação.
5. Aplique a atualização quando estiver tudo validado.
6. Acione o deploy no Render quando necessário.

5. Variáveis de ambiente

- DATABASE_URL: conexão PostgreSQL.
- SENDGRID_API_KEY: chave do SendGrid.
- TELEGRAM_BOT_TOKEN: token do bot.
- TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET: segredo do webhook.
- WHATSAPP_ACCESS_TOKEN: token do provedor WhatsApp.
- VAPID_PUBLIC_KEY e VAPID_PRIVATE_KEY: push do navegador.
- JWT_SECRET: chave de sessão.

Nunca coloque senhas, tokens, DATABASE_URL ou chaves privadas dentro do GitHub. Use sempre variáveis do Render.

6. Testes de implantação

1. Rode o build local quando possível.
2. Confira se o Render usa Node 20.19.0.
3. Faça login.
4. Teste notificações por e-mail, WhatsApp, Telegram e navegador.
5. Teste cadastro de morador.
6. Teste reserva com convidados.
7. Teste atualização de manual.
8. Confira log do Render após o deploy.

7. Cuidados de segurança

- Revogue chaves expostas.
- Use tokens temporários de GitHub.
- Não exporte backups com segredos para terceiros.
- Não envie senha de usuário pelo WhatsApp pessoal.
- Monitore auditoria do sistema.