Руководство пользователя

Приложение «Учёт расходов семьи»

Настольная программа для ведения записей о семейных тратах, управления счетами, категориями расходов и участниками семьи.

1. Назначение программы

Приложение «Учёт расходов семьи» предназначено для просмотра и учёта расходов. Пользователь может добавлять, изменять и сохранять записи о тратах, вести справочники счетов и членов семьи, а в родительском режиме — управлять категориями и удалять записи. Отдельная функция позволяет узнать общую сумму расходов за выбранный период.

2. Подготовка и запуск

Для работы требуется компьютер с Windows, поддерживающий .NET Framework 4.7.2, и установленный драйвер Microsoft Access Database Engine (провайдер Microsoft.ACE.OLEDB.12.0). Для 64-разрядной сборки программы используется совместимый 64-разрядный драйвер.

1. Расположите файл программы WindowsFormsApp1.exe и базу данных family.accdb в одной папке.
2. Запустите WindowsFormsApp1.exe двойным щелчком.
3. Дождитесь появления первого окна с кнопками «Родитель» и «Ребёнок».

Важно: не удаляйте и не переименовывайте family.accdb — программа обращается к этому файлу для загрузки и сохранения данных.

3. Выбор режима и вход

3.1. Режим «Родитель»

1. В начальном окне нажмите «Родитель».
2. Введите логин и пароль, уже сохранённые в базе данных приложения.
3. Нажмите «Войти». При правильных данных откроется главное меню.

Если поле пустое, появится предупреждение «Введите логин и пароль!». При неверных данных программа покажет «Неверный логин или пароль!». Руководство не содержит стандартных учётных данных: они не указаны в исходном коде.

3.2. Режим «Ребёнок»

1. В начальном окне нажмите «Ребёнок».

2. Откроется детское меню без отдельного окна ввода логина и пароля.

В детском меню доступны разделы «Траты», «Счета» и «Члены семьи». В них есть кнопки добавления и сохранения; кнопки удаления отсутствуют.

4. Описание функций разделов главного меню

После успешного входа в систему открывается доступ к основным модулям управления данными. Ниже приведено детальное описание назначения и возможностей каждого раздела в зависимости от выбранного режима работы.

4.1. Категории трат

Данный раздел предназначен для классификации расходов семьи (например, «Продукты», «Коммунальные платежи», «Развлечения»).

- **4.1.1. Доступность раздела:** Модуль полностью скрыт от учётных записей детей и отображается исключительно в главном меню режима «Родитель».
- **4.1.2. Просмотр данных:** Отображает полную таблицу всех созданных категорий расходов с их уникальными числовыми кодами («КодКатегории»).
- **4.1.3. Модификация списка:** Позволяет родителю создавать новые группы расходов, редактировать опечатки в существующих названиях прямо в ячейках таблицы, а также безвозвратно удалять неактуальные категории кнопкой «Удалить».

4.2. Счета

Этот раздел используется для ведения справочника финансовых источников, с которых осуществляются оплаты (например, «Карта МИР», «Наличные», «Кредитка»).

- **4.2.1. Доступность раздела:** Раздел открыт для обеих ролей, однако имеет строгие ограничения по правам доступа для младших членов семьи.
- **4.2.2. Полномочия в режиме «Родитель»:** Позволяет просматривать список счетов, добавлять новые платежные инструменты, переименовывать текущие и удалять ненужные счета из базы данных.

- **4.2.3. Полномочия в режиме «Ребёнок»:** Позволяет детям видеть доступные счета и добавлять новые (например, если ребёнку завели личную карту), но полностью блокирует возможность удаления существующих записей.

4.3. Члены семьи

Раздел представляет собой справочник всех участников, чьи расходы подлежат учёту и контролю внутри приложения.

- **4.3.1. Доступность раздела:** Кнопка перехода к таблице присутствует как в родительском, так и в детском интерфейсе приложения.
- **4.3.2. Полномочия в режиме «Родитель»:** Предоставляет полный спектр действий — создание новых карточек членов семьи с указанием их роли (мама, папа, сын и т.д.), редактирование названий ролей и очистка базы от лишних участников.
- **4.3.3. Полномочия в режиме «Ребёнок»:** Открывает таблицу для ознакомления и позволяет вписать нового члена семьи, при этом функция удаления строк остается недоступной.

4.4. Траты

Центральный аналитический и операционный блок программы, фиксирующий все совершённые финансовые операции.

- **4.4.1. Доступность раздела:** Доступен всем пользователям системы, являясь основным рабочим окном программы.
- **4.4.2. Полномочия в режиме «Родитель»:** Позволяет вносить новые расходы, связывая их через коды с конкретным членом семьи, категорией и счётом. Родителю доступно исправление ошибок в записях, удаление ошибочных транзакций, а также запуск встроенного калькулятора расходов.
- **4.4.3. Полномочия в режиме «Ребёнок»:** Позволяет оперативно заносить свои личные расходы (указывая дату и сумму) и просматривать общую таблицу. Функция удаления чужих или своих записей для ребёнка полностью заблокирована.
- **4.4.4. Функция подсчёта суммы:** Эксклюзивная опция для родителей, вызываемая кнопкой «Сумма». Позволяет выбрать временной интервал

(начальную и конечную даты) и мгновенно узнать итоговый расход по всей семье за этот период.

4.5. Выход

- **4.5.1. Доступность и назначение:** Кнопка присутствует во всех режимах и служит для безопасного закрытия текущей сессии работы, возвращая пользователя к начальному экрану выбора роли или полностью закрывая приложение.

5. Работа со справочниками

5.1. Категории трат (режим родителя)

1. В главном меню нажмите «Категории трат».
2. Чтобы создать категорию, нажмите «Добавить» и введите название в новой строке таблицы.
3. Для изменения категории отредактируйте соответствующую ячейку.
4. Нажмите «Сохранить», чтобы записать изменения в базу.
5. Для удаления выберите строку и нажмите «Удалить». Удаление сразу передаётся в базу.

Поле «КодКатегории» служит идентификатором записи и формируется автоматически; обычно его не требуется вводить вручную.

5.2. Счета

1. Откройте раздел «Счета».
2. Нажмите «Добавить», затем заполните поле «Счет» в новой строке.
3. При необходимости измените существующее название непосредственно в таблице.
4. Нажмите «Сохранить». В режиме родителя можно также выделить строку и нажать «Удалить».

Столбец «КодСчета» — идентификатор счёта. Его значение потребуется при указании счёта в записи о расходе.

5.3. Члены семьи

1. Откройте раздел «Члены семьи».
2. Нажмите «Добавить» и укажите значение в столбце «Роль».
3. Для корректировки измените ячейку в таблице и нажмите «Сохранить».

4. В родительском режиме ненужную запись можно удалить кнопкой «Удалить».

Столбец «КодЧлена» — идентификатор участника, который используется при заполнении расходов.

6. Учёт расходов

6.1. Добавление траты

1. Откройте раздел «Траты» в главном или детском меню.
2. Нажмите «Добавить»: в таблице появится новая строка.
3. Заполните столбцы «КодЧлена», «КодКатегории», «КодСчета», «Дата» и «Сумма». Используйте коды уже существующих записей из соответствующих разделов.
4. Завершите редактирование ячейки и нажмите «Сохранить».

Столбец «КодТраты» — идентификатор операции, он формируется автоматически. В поле «Сумма» указывается числовое значение расхода. Дата должна быть допустимой календарной датой.

6.2. Просмотр и изменение

Все записи показываются в таблице раздела «Траты». Чтобы изменить операцию, выделите нужную строку, исправьте значения в соответствующих ячейках и нажмите «Сохранить».

6.3. Удаление траты

В родительском режиме выберите нужную строку и нажмите «Удалить». Программа удаляет выбранную запись и сразу сохраняет удаление в базе. В детском режиме отдельной кнопки удаления нет.

7. Подсчёт расходов за период

1. В родительском меню откройте «Траты».
2. Нажмите кнопку «Сумма».
3. В открывшемся окне выберите даты в полях «Укажите начало» и «Укажите конец».
4. Нажмите «Ок». Программа покажет сообщение с общей суммой трат за указанный период либо сообщит, что траты не найдены.
5. Нажмите «Назад», чтобы закрыть окно выбора дат.

В представленной версии результат выводится в виде текстового сообщения; диаграммы и выгрузка этого результата в Excel в данной форме не предусмотрены.

8. Сохранение данных и завершение работы

После добавления или изменения данных обязательно нажимайте «Сохранить» в открытом разделе. Кнопка «Назад» предназначена для возврата в меню и сама по себе не является командой сохранения. Для завершения работы вернитесь в главное или детское меню и нажмите «Выход».

Перед массовым редактированием или удалением записей полезно сделать резервную копию файла family.accdb при закрытой программе.

9. Возможные ошибки

- **«Введите логин и пароль!» —** заполните оба поля в форме входа.
- **«Неверный логин или пароль!» —** проверьте введённые данные; пароль будет очищен для повторного ввода.
- **«Ошибка подключения к БД» —** убедитесь, что family.accdb находится рядом с файлом программы, а требуемый драйвер Access установлен и соответствует разрядности приложения.
- **Ошибка при сохранении записи —** проверьте обязательные значения, тип данных, а также существование указанных кодов участника, категории и счёта.
- **«За этот период трат не найдено» —** проверьте выбранные даты и наличие расходов за этот период.

10. Ограничения текущей версии

1. Отсутствие возможности добавлять доход.
2. Нету шаблонов и графиков динамики трат.