

Guía de configuración de datáfonos de **Ágora Payments.**



Puedes ver cómo aplicar estas configuraciones y más información relevante [aquí](#)

Puedes ver el informe de transacciones de Ágora Payments [aquí](#).

Requisitos:


Para instalar datáfonos de Ágora Payments, debemos instalar la versión más actualizada de Ágora.

Los datáfonos de Ágora Payments, no consumen licencia de pasarela de pago ni de comandera, por lo que no será necesaria ninguna licencia adicional para usarlos.

Configuración en Ágora

01



Activar el módulo de pasarela de pago desde el monitor de **Ágora/herramientas/activar módulos adicionales**. No hará falta habilitar el módulo de pago en mesa.



Configuración en Ágora

01

Desde **Administración/Herramientas/Pasarelas de pago/Configuraciones**, crear una configuración de Ágora payments para cada datáfono, indicando un nombre que nos ayude a identificarlo. Después, editando la configuración, indicar el ApyKey que se le envía al cliente y el número de serie del datáfono. El apartado "URL del servicio" no habrá que modificarlo.



Configuración en Ágora

01

Crear una forma de pago desde **administración/formas de pago** que se puede llamar Ágora payments, que tenga marcado los check de: permitir usar en documentos de venta, permitir usar en devoluciones, registrar propina y usar pasarela de pago.

Editar Forma de Pago


☒ Permitir usar en documentos de venta Marque esta opción si desea poder utilizar esta forma de pago en cobros y abonos asociados a documentos de venta.	☐ Permitir usar en documentos de compra Marque esta opción si desea poder utilizar esta forma de pago en cobros y abonos asociados a documentos de compra.
☐ Devolver cambio Marque esta opción si desea que al pagar con esta forma de pago se devuelva cambio.	☐ Permitir pagar más del total Marque esta opción si desea que con esta forma de pago se pueda pagar una cantidad superior al importe total del ticket.
☐ Abrir cajón Marque esta opción si desea que el cajón se abra automáticamente al utilizar esta forma de pago.	☐ Incluir en el arqueo de caja Marque esta opción si desea que la cantidad pagada mediante esta forma de pago se tenga en cuenta en el arqueo de caja.
☒ Registrar propina Marque esta opción si desea que la propina recibida mediante esta forma de pago quede registrada en el TPV.	☐ Incluir propina en el arqueo de caja Marque esta opción si desea que la propina incluida en esta forma de pago se tenga en cuenta en el arqueo de caja.
☐ Retirar propina del cajón Marque esta opción para que, al aceptar pagos mediante esta forma de pago, las propinas se descuenten del saldo del cajón.	☐ Permitir añadir información adicional Marque esta opción si desea asociar alguna nota a la forma de pago. Puede ser útil para asociar algún código del pago realizado, descripción, etc.
☐ Permitir usar en pedidos telefónicos Marque esta opción para poder utilizar esta forma de pago en pedidos telefónicos.	☐ Obligar a introducir un cliente Tipo de Cliente:
☐ Utilizar para recaudación de repartidores Marque esta opción para que los cobros realizados en esta forma de pago sean imputados en la recaudación de los repartidores. Al marcar esta opción, esta será la única forma de pago usada para controlar la recaudación de repartidores.	☐ Máximo permitido: Sin límite Indique el importe máximo que se puede pagar con esta forma de pago al emitir una factura.
☒ Usar pasarela de pago	☒ Permitir usar en las devoluciones Marque esta opción si desea que esta forma de pago se use en las devoluciones.
	☐ Imprimir vales de devolución Marque esta opción si desea imprimir vales de devolución. Al marcar esta opción esta se emitirá vales en las devoluciones.

Configuración en Ágora

01

Crear una acción personalizada desde **administración/herramientas/acciones personalizadas** de tipo “cobro directo” con la creado previamente, y con el check de permitir introducir importe y prepagos.

Editar Acción Personalizada



Acción Personalizada

Texto: Agora Payments

Tipo: Cobro directo

Forma de pago: Agora payments

☒ Permitir introducir importe y prepagos.

Img. Tema Claro:   

Img. Tema Oscuro:   

Aceptar Cancelar

Configuración en Ágora

01

Importante:

Configurar los botones de la comandera quitando el botón de pagos y dejando accesible el botón de cobro directo que hemos creado.*

*si no hacemos esto, podremos generar confusión en el uso y descuadres de cobros con tarjeta

Configuración de Botones

Configuración en Ágora

01

Crear un punto de venta tipo comandera para cada uno de los datáfonos:

- Con el check de permitir realizar ticket y movimiento de caja.
- Con la pasarela de pago activada apuntando a cada una de las configuraciones que creamos en el primer paso.
- Indicando que tiene un TPV maestro donde queremos que se imputen las ventas de los datáfonos-comandera.

Editar Punto de Venta

Configuración del datáfono

02

Conectar el dispositivo a la red wifi del local, accediendo a configuración (clave 3702) y configurando la conexión con IP automática. La red wifi deberá tener conexión a internet.

Configurar la aplicación de Ágora comandas indicando `http://IP.SERVIDOR:8982` (como cualquier comandera) y seleccionar el punto de venta creado anteriormente específico para este datáfono.

Nota: Es importante explicar cómo funciona la pantalla de pagos a los usuarios que vayan a utilizar los datáfonos, ya que, aunque hayamos quitado el botón de pagos, al dividir un ticket o generar una devolución se utilizará la pantalla de pagos. Más info: [AQUÍ](#)