

ゲームパッド版マニュアル（8BitDo SN30 Pro）

常に同じもの

ボタン	動作
L2	音声入力の開始 / 終了（マイクキーを送出）。押すたびに切り替わる
R2 押しっぱなし	レイヤー2。他のボタンの意味が変わる（下の表）
左スティック	マウスカーソル。倒した量だけ動き、0.9 以上に倒して 0.3 秒保持すると動き続ける
右スティック	スクロール。倒して 0.3 秒後から動き続ける

単押し（机に向かうアプリ以外はどこでも同じ）

ボタン	送るキー	動作
A		Enter / 決定
B		Esc / 中断
X		Delete（前方削除）
Y		Backspace
十字 ↑		↑
十字 ↓		↓
十字 ←		←
十字 →		→
L 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・Enter と組み合わせる
R		Tab（次の要素へ）。L + R で ⇧Tab
Select（-）		コピー
Start（+）		貼り付け
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる
左スティック押込		左クリック
右スティック押込		右クリック

修飾キーとの組み合わせ

操作	動作
L + 十字	選択を伸ばす（⇧矢印）
L + 左スティック押込	⇧クリック（範囲選択）
L + A	⇧Enter（送信せずに改行）
L + R	⇧Tab（前の要素へ。Claude Code では権限モードの切り替え）
L + 右スティック	横スクロール
ハート + R	⌘Tab を続けて送る。ハートを離すまでスイッチャーが出たまま
ハート + 十字 ←→	行頭 / 行末（⇧矢印）
ハート + 十字 ↑↓	文頭 / 文末
ハート + Y	行頭まで削除（⇧Backspace）
ハート + 左スティック押込	⌘クリック
ハート + 右スティック	⌘スクロール（対応アプリでズーム）
ハート + L + 十字	行末 / 行頭まで選択

R2 を押しながら（どのアプリでも）

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		すべて選択	可
R2 + B		閉じる	可
R2 + X		やり直す	不可
R2 + Y		取り消す	不可
R2 + 十字 ↑		1画面ぶん上へ	可
R2 + 十字 ↓		1画面ぶん下へ	可
R2 + 十字 ←		1単語左へ	可
R2 + 十字 →		1単語右へ	可
R2 + L		前のタブ	可
R2 + R		次のタブ	可
R2 + Select（-）		切り取り	不可
R2 + Start（+）		書式なしで貼り付け	可
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	不可

Figma（左手デバイス特化） / 単押し

ボタン	送るキー	動作	上書き
A		中に入る / 編集	★
B		抜ける	★
X		移動ツール	★
Y		取り消し	★
十字 ↑		1px 上へ	★
十字 ↓		1px 下へ	★
十字 ←		1px 左へ	★
十字 →		1px 右へ	★
L		ズームアウト	★
R		ズームイン	★
Select（-）		全体を表示	★
Start（+）		選択範囲にズーム	★
ハート 単押し		直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし		本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込		左クリック	
右スティック押込		右クリック	

Figma（左手デバイス特化） / R2 を押しながら

ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A		複製	★
R2 + B		やり直す	★
R2 + X		グループ化	★
R2 + Y		グループ解除	★
R2 + 十字 ↑		10px 上へ	★
R2 + 十字 ↓		10px 下へ	★
R2 + 十字 ←		10px 左へ	★
R2 + 十字 →		10px 右へ	★
R2 + L		100% 表示	★
R2 + R		選択範囲にズーム	★
R2 + Select（-）		プロパティをコピー	★
R2 + Start（+）		プロパティを貼り付け	★
R2 + ハート		Spotlight / ランチャー	

Photoshop（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	B	ブラシ	★
B	E	消しゴム	★
X	⌘Z	取り消し	★
Y	I	スポイト	★
十字 ↑	⌘J	上のレイヤーを選択	★
十字 ↓	⌘[	下のレイヤーを選択	★
十字 ←	⌘⌥Z	段階的に戻る	★
十字 →	⌘⇧Z	段階的に進む	★
L	[	ブラシを小さく	★
R	]	ブラシを大きく	★
Select (-)	⌘⇧N	新規レイヤー	★
Start (+)	⌘S	保存	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	space	押している間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込	マウス右	右クリック（ブラシ設定）	★

Photoshop（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	V	移動ツール	★
R2 + B	⌘D	選択を解除	★
R2 + X	⌘⇧I	選択範囲を反転	★
R2 + Y	G	塗りつぶし	★
R2 + 十字 ↑	⌘J	レイヤーを前面へ	★
R2 + 十字 ↓	⌘[	レイヤーを背面へ	★
R2 + 十字 ←	⌘0	画面に合わせる	★
R2 + 十字 →	⌘1	100% 表示	★
R2 + L	⌘-	ズームアウト	★
R2 + R	⌘=	ズームイン	★
R2 + Select (-)	⌘J	レイヤーを複製	★
R2 + Start (+)	⌘⇧S	別名で保存	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

Illustrator（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	V	選択ツール	★
B	A	ダイレクト選択	★
X	⌘Z	取り消し	★
Y	I	スポイト	★
十字 ↑	↑	↑	
十字 ↓	↓	↓	
十字 ←	←	←	
十字 →	→	→	
L	⌘-	ズームアウト	★
R	⌘=	ズームイン	★
Select (-)	⌘G	グループ化	★
Start (+)	⌘S	保存	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	space	押している間だけ手のひらツール（パン）	★
右スティック押込	マウス右	右クリック	

Illustrator（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘⇧Z	やり直す	★
R2 + B	⌘⇧A	選択を解除	★
R2 + X	⌘2	ロック	★
R2 + Y	⌘⌥Z	すべてロック解除	★
R2 + 十字 ↑	⇧↑	大きく上へ	★
R2 + 十字 ↓	⇧↓	大きく下へ	★
R2 + 十字 ←	⇧←	大きく左へ	★
R2 + 十字 →	⇧→	大きく右へ	★
R2 + L	⌘0	アートボードに合わせる	★
R2 + R	⌘1	100% 表示	★
R2 + Select (-)	⌘⇧G	グループ解除	★
R2 + Start (+)	⌘⇧S	別名で保存	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

After Effects（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	space	再生 / 停止	★
B	esc	中断	★
X	⌘Z	取り消し	★
Y	⌘⇧Z	やり直す	★
十字 ↑	↑	上のレイヤーを選択	★
十字 ↓	↓	下のレイヤーを選択	★
十字 ←	PgUp	1フレーム戻る	★
十字 →	PgDn	1フレーム進む	★
L	J	前のキーフレームへ	★
R	K	次のキーフレームへ	★
Select (-)	U	キーフレームを表示	★
Start (+)	⌘S	保存	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	space	再生 / 停止	★
右スティック押込	マウス右	右クリック	

After Effects（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	テンキー0	プレビュー	★
R2 + B	⌘D	複製	★
R2 + X	⌘⌥Z	段階的に戻る	★
R2 + Y	E	エフェクトを表示	★
R2 + 十字 ↑	⌘⇧↑	レイヤーを上へ	★
R2 + 十字 ↓	⌘⇧↓	レイヤーを下へ	★
R2 + 十字 ←	⇧PgUp	10フレーム戻る	★
R2 + 十字 →	⇧PgDn	10フレーム進む	★
R2 + L	,	ズームアウト	★
R2 + R	.	ズームイン	★
R2 + Select (-)	⌘⇧S	別名で保存	★
R2 + Start (+)	⌘M	レンダーキューに追加	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

Logic Pro（左手デバイス特化） / 単押し			
ボタン	送るキー	動作	上書き
A	space	再生 / 停止	★
B	return	先頭へ戻る	★
X	R	録音	★
Y	⌘Z	取り消し	★
十字 ↑	↑	上のトラックを選択	★
十字 ↓	↓	下のトラックを選択	★
十字 ←	,	1小節戻る	★
十字 →	.	1小節進む	★
L	C	サイクルを ON / OFF	★
R	Z	選択範囲にズーム / 戻す	★
Select (-)	M	ミュート	★
Start (+)	S	ソロ	★
ハート 単押し	⌘tab	直前のアプリへ。押したまま R で順送り	
ハート 押しっぱなし	⌘	本物の修飾キー。十字・クリック・スクロールと組み合わせる	
左スティック押込	マウス左	左クリック	
右スティック押込	マウス右	右クリック	

Logic Pro（左手デバイス特化） / R2 を押しながら			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘S	保存	★
R2 + B	⌘⇧Z	やり直す	★
R2 + X	⌘R	リージョンを繰り返す	★
R2 + Y	⌘B	バウンス	★
R2 + 十字 ↑	⌘↑	垂直ズームイン	★
R2 + 十字 ↓	⌘↓	垂直ズームアウト	★
R2 + 十字 ←	⌘←	水平ズームアウト	★
R2 + 十字 →	⌘→	水平ズームイン	★
R2 + L	O	サイクル範囲を選択範囲に合わせる	★
R2 + R	⌘O	ズームを戻す	★
R2 + Select (-)	⌘C	コピー	★
R2 + Start (+)	⌘V	貼り付け	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

ターミナル / Claude Code（R2 を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘return	改行（送信しない）	★
R2 + B	^C	強制中断	★
R2 + X	⌘⇧Z	やり直す	
R2 + Y	⌘Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	PgUp	1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓	PgDn	1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←	⌘←	1単語左へ	
R2 + 十字 →	⌘→	1単語右へ	
R2 + L	^⇧tab	前のタブ	
R2 + R	^tab	次のタブ	
R2 + Select (-)	⌘X	切り取り	
R2 + Start (+)	⌘K	画面をクリア	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

ブラウザ（R2 を押しながら）			
ボタン	送るキー	動作	上書き
R2 + A	⌘T	新規タブ	★
R2 + B	⌘W	閉じる	
R2 + X	⌘⇧Z	やり直す	
R2 + Y	⌘Z	取り消す	
R2 + 十字 ↑	PgUp	1画面ぶん上へ	
R2 + 十字 ↓	PgDn	1画面ぶん下へ	
R2 + 十字 ←	⌘[	戻る	★
R2 + 十字 →	⌘]	進む	★
R2 + L	^⇧tab	前のタブ	
R2 + R	^tab	次のタブ	
R2 + Select (-)	⌘X	切り取り	
R2 + Start (+)	⌘R	リロード	★
R2 + ハート	⌘space	Spotlight / ランチャー	

ボタンと HID イベントの対応	
ボタン	イベント
A	pointing_button: button1
B	pointing_button: button2
X	pointing_button: button4
Y	pointing_button: button5
L	pointing_button: button7
R	pointing_button: button8
L2	pointing_button: button9
R2	pointing_button: button10
Select (-)	pointing_button: button11
Start (+)	pointing_button: button12
ハート	pointing_button: button13
左スティック押込	pointing_button: button14
右スティック押込	pointing_button: button15
十字 ↑	generic_desktop: dpad_up
十字 ↓	generic_desktop: dpad_down
十字 ←	generic_desktop: dpad_left
十字 →	generic_desktop: dpad_right
星	何も出ない（Turbo の機能ボタン）