Go Along Co., Ltd.

USER MANUAL · FAMELINE DOCK QUEUE

# คู่มือการใช้งาน

## สำหรับแอดมินฝ่ายขาย

ระบบจองคิวรับ–ส่งสินค้าออนไลน์ผ่าน LINE
บันทึกใบสั่งขาย บันทึกการชำระเงิน และส่งลิงก์จองคิวให้ลูกค้ามารับสินค้า


GO ALONG CO., LTD.
บริษัท โกอะลอง จำกัด

SOFTWARE & MOBILE DEVELOPMENT



จัดทำโดย
**Go Along Co., Ltd.**

เอกสาร
**เวอร์ชัน 1.1 · ตุลาคม 2026**

CONTENTS

# สารบัญ

คู่มือการใช้งานสำหรับแอดมินฝ่ายขาย


| | | |
|---|---|---|
| 01 | บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน | 3 |
| 02 | เข้าใช้งานครั้งแรก | 4 |
| 03 | เข้าสู่ระบบ | 5 |
| 04 | หน้ารายการใบสั่งขาย (SO) | 6 |
| 05 | เพิ่มใบสั่งขาย (SO) | 7 |
| 06 | บันทึกการชำระเงิน | 8 |
| 07 | ส่งลิงก์จองคิว / QR | 9 |
| 08 | ติดตามสถานะคิวของเอกสาร | 10 |
| 09 | Walk-in — รถมาถึงโดยไม่ได้จอง | 11 |
| 10 | แก้ไข ปิด ยกเลิก และลบเอกสาร | 12 |
| 11 | การแจ้งเตือนและการแจ้งปัญหา | 13 |
| 12 | ขั้นตอนที่ลูกค้าเห็นเมื่อเปิดลิงก์ | 14 |

ภาพรวม

# บทบาทและสิทธิ์การใช้งาน

แอดมินฝ่ายขาย รับผิดชอบเอกสาร ใบสั่งขาย (SO) และการส่งลิงก์จองคิวให้ลูกค้า

## เมนูที่ใช้งานได้

- **ใบสั่งขาย (SO)** — บันทึกเอกสาร ส่งลิงก์จอง ติดตามสถานะคิว
- **การแจ้งเตือน** — เหตุการณ์ของคิวและเอกสาร

## สิ่งที่ทำได้

- เพิ่ม แก้ไข ปิด ยกเลิก และลบ SO
- ออกและส่งลิงก์จองคิว / QR ให้ลูกค้า
- บันทึกสถานะการชำระเงินของ SO
- สร้างคิว Walk-in ให้รถที่มาถึงโดยไม่ได้จอง

## ขั้นตอนงานโดยสรุป


1. บันทึกใบสั่งขาย (SO) เข้าระบบ
2. บันทึกสถานะการชำระเงิน
3. ส่งลิงก์จองคิว / QR ให้ลูกค้า
4. ลูกค้าจองคิวด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่คลังอนุมัติและออกใบ DO
5. ติดตามสถานะคิวจนปิดงาน

**หมายเหตุ** · การอนุมัติคิว ออกใบ DO เรียกรถ และปิดงาน เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คลัง แอดมินฝ่ายขายติดตามสถานะได้จากหน้าใบสั่งขาย (SO)

เริ่มต้นใช้งาน

# เข้าใช้งานครั้งแรก

ผู้ใช้ใหม่ได้รับอีเมลเชิญจากระบบ แล้วตั้งรหัสผ่านของตนเองก่อนเข้าใช้งาน




ซ้าย: อีเมลเชิญ · ขวา: หน้าตั้งรหัสผ่าน


1. เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มท่านเป็นพนักงาน ระบบจะส่งอีเมล **คำเชิญเข้าใช้งาน Fameline Queue** ไปยังอีเมลของท่าน (หากไม่พบ ให้ตรวจโฟลเดอร์ Junk / Spam)
2. เปิดอีเมลแล้วกด **ยอมรับคำเชิญและตั้งรหัสผ่าน**
3. ระบบเปิดหน้า **ตั้งรหัสผ่าน** พร้อมอีเมลบัญชีของท่าน กรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร 2 ครั้งให้ตรงกัน
4. กด **บันทึกและเข้าสู่ระบบ** ระบบพาเข้าสู่เมนูแรกที่ท่านมีสิทธิ์ ครั้งถัดไปเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ตั้งไว้

**ข้อควรระวัง** · ลิงก์ในอีเมลใช้ได้ครั้งเดียวและมีอายุจำกัด หากหน้าแจ้งว่าลิงก์หมดอายุหรือถูกใช้ไปแล้ว ให้ขอผู้ดูแลระบบส่งคำเชิญใหม่ หากเคยตั้งรหัสผ่านแล้ว ให้เข้าสู่ระบบตามปกติ

เริ่มต้นใช้งาน

# เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานภายในเข้าระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านของตนเอง




1. เปิดเว็บไซต์ของระบบด้วยเบราว์เซอร์ (แนะนำ Google Chrome หรือ Microsoft Edge)
2. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน**
3. กด **เข้าสู่ระบบ** ระบบจะเปิดเมนูแรกที่ท่านมีสิทธิ์ใช้งาน


**ผู้ใช้ใหม่** · ยังไม่มีบัญชี ขอให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มเป็นพนักงาน แล้วตั้งรหัสผ่านจากอีเมลเชิญ (ดูหน้า **เข้าใช้งานครั้งแรก**) ระบบไม่มีหน้าสมัครสมาชิกเอง

**เปลี่ยนรหัสผ่าน** · กดรูปโปรไฟล์มุมขวาบน แล้วกด **เปลี่ยนรหัสผ่าน** รหัสใหม่ต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร

**ลืมรหัสผ่าน** · กด **ลืมรหัสผ่าน?** ที่หน้าเข้าสู่ระบบ หรือแจ้งผู้ดูแลระบบ

# หน้ารายการใบสั่งขาย (SO)


แสดง SO ทั้งหมด พร้อมจำนวนคิว สถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสาร




| ส่วนของหน้าจอ | การใช้งาน |
|---|---|
| **ช่องค้นหา / ตัวกรอง** | ค้นหาจากเลขที่เอกสารหรือชื่อลูกค้า และกรองตามการชำระเงินหรือสถานะ |
| **เลขที่ (ตัวอักษรสีเขียว)** | กดเพื่อเปิดรายละเอียดเอกสารและคิวที่ผูกอยู่ |
| **คอลัมน์ คิว** | จำนวนคิวที่จองจากเอกสารใบนั้น |
| **คอลัมน์ ชำระเงิน** | **ยังไม่ชำระ · ชำระแล้ว · เครดิต** |
| **คอลัมน์ สถานะ** | **รอจองคิว · มีคิวแล้ว · ปิดแล้ว · ยกเลิก** |
| **ปุ่มท้ายแถว** | บันทึกชำระเงิน · Walk-in (รูปรถ) · ลิงก์จอง · แก้ไข · ปิด · ยกเลิก |

# เพิ่มใบสั่งขาย (SO)

บันทึก SO ทีละใบก่อนส่งลิงก์จองคิว





1. กด **เพิ่ม SO** มุมขวาบน
2. เลือก **สาขา / คลัง** ที่ลูกค้ามารับสินค้า แล้วกรอก **เลขที่ SO** วันที่เอกสาร และกำหนดส่ง
3. เลือก **สถานะการชำระเงิน** (ยังไม่ชำระ / ชำระแล้ว / เครดิต)
4. พิมพ์ชื่อลูกค้า แล้วเลือกจากรายการ ระบบเติมรหัสและเบอร์โทรให้ หากเป็นรายใหม่ให้กรอกชื่อและเบอร์โทร ระบบบันทึกเป็นคู่ค้าใหม่อัตโนมัติ
5. กด **บันทึกเอกสาร**

> **หมายเหตุ** · เลขที่เอกสารซ้ำกับที่มีอยู่ ระบบจะอัปเดตเอกสารเดิม ไม่สร้างใบใหม่

> **สาขา** · ลูกค้าจะเห็นเฉพาะท่าและเวลาทำการของสาขาที่เลือก และเปลี่ยนสาขาไม่ได้ขณะมีคิวที่ยังไม่ปิด

# บันทึกการชำระเงิน

SO ต้องมีสถานะ ชำระแล้ว หรือ เครดิต เจ้าหน้าที่คลังจึงจะอนุมัติคิวได้




1. ที่แถวของ SO ซึ่งยังไม่ชำระ กด **บันทึกชำระเงิน**
2. เลือกสถานะ **ชำระแล้ว** หรือ **เครดิต**
3. ระบุเลขอ้างอิงและหมายเหตุ (ไม่บังคับ)
4. กด **บันทึก** ระบบแจ้งเจ้าหน้าที่คลังว่าคิวของ SO ใบนี้อนุมัติได้แล้ว

**หมายเหตุ** · SO ที่ยังไม่ชำระ ลูกค้ายังจองคิวได้ แต่คิวจะอยู่ที่สถานะ **รอยืนยัน** จนกว่าจะบันทึกการชำระเงิน

**ข้อควรระวัง** · เปลี่ยนกลับเป็น **ยังไม่ชำระ** ได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีคิวที่อนุมัติแล้ว

**ยกเลิกอัตโนมัติ** · หากเปิดใช้การยกเลิกคิวที่ยังไม่ชำระเงินอัตโนมัติ คิวที่ลูกค้าจองเองจะถูกยกเลิกเมื่อครบเวลาที่กำหนด โดยระบบเตือนลูกค้าก่อน 1 ครั้ง

ใบสั่งขาย (SO)

# ส่งลิงก์จองคิว / QR

ลิงก์และ QR เป็นของเอกสารใบนั้นโดยเฉพาะ ลูกค้าใช้จองคิวด้วยตนเอง




1. ที่แถวของเอกสาร กด **ส่งลิงก์จอง** (หรือ **ดูลิงก์** หากเคยออกลิงก์แล้ว)
2. กด **คัดลอกลิงก์** แล้วส่งให้ลูกค้าทาง LINE อีเมล หรือช่องทางอื่น หรือให้สแกน QR
3. กรณีลูกค้าผูกบัญชี LINE กับระบบแล้ว จะมีปุ่มส่งลิงก์ทาง LINE ให้โดยตรง


**หมายเหตุ** · ลิงก์มีวันหมดอายุตามที่แสดงใต้ช่องลิงก์ เอกสารที่ปิดหรือยกเลิกแล้วจะจองไม่ได้

**ข้อควรระวัง** · **สร้างลิงก์ใหม่** ทำให้ลิงก์เดิมใช้ไม่ได้ทันที ใช้เมื่อลิงก์หมดอายุหรือส่งผิดผู้รับเท่านั้น

ใบสั่งขาย (SO)

# ติดตามสถานะคิวของเอกสาร

ตรวจสอบว่าเอกสารมีคิวแล้วหรือไม่ และคิวอยู่ที่ขั้นตอนใด





1. กด **เลขที่เอกสาร** ในรายการ
2. ส่วน **คิว** แสดงเลขคิว วันเวลา ท่า ทะเบียนรถ เลข DO และสถานะของทุกเที่ยว
3. กด **แก้ไข** เพื่อแก้ข้อมูลเอกสาร หรือ **ดูลิงก์จอง** เพื่อส่งลิงก์ซ้ำ

| สถานะคิว | ความหมาย |
|---|---|
| **รอยืนยัน** | มีคำขอจองแล้ว รอเจ้าหน้าที่คลังอนุมัติ (SO ที่ยังไม่ชำระเงินจะค้างที่สถานะนี้) |
| **ยืนยันแล้ว** | อนุมัติแล้ว ระบบออกเลขใบ DO และลิงก์สำหรับคนขับ |
| **เลยเวลานัด** | เลยเวลานัดเกินเวลาเผื่อ รถยังเช็คอินได้เมื่อมาถึง |
| **มาถึงแล้ว · รอเรียก** | รถเช็คอินแล้ว รอในลานจนกว่าท่าจะว่าง |
| **กำลังเรียกเข้าท่า** | ระบบหรือเจ้าหน้าที่เรียกรถเข้าท่าแล้ว |
| **กำลังขึ้น/ลงของ** | รถอยู่ที่ท่า กำลังขึ้นหรือลงสินค้า |
| **เสร็จสิ้น** | ปิดงานแล้ว |
| **ไม่มา / ยกเลิก** | รถไม่มาตามนัด หรือคิวถูกยกเลิก ช่วงเวลานั้นกลับมาว่าง |

# Walk-in — รถมาถึงโดยไม่ได้จอง

สร้างคิวของวันนี้ให้รถที่มาถึงคลังแล้ว ระบบเช็คอินให้อัตโนมัติ




1. ที่แถวของเอกสาร กด **รูปรถ (Walk-in)**
2. เลือก **ประเภทรถ** กรอกทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรคนขับ
3. ดูการ์ดสรุปด้านบน แล้วแตะช่องเวลา **ว่าง** (สีเขียว) หากเวลาทำการเต็มแล้ว เลือกช่อง **ต่อท้าย** (สีส้ม)
4. กด `สร้างคิว + เช็คอิน` หรือ `ต่อท้ายคิว + เช็คอิน` ระบบแสดงเลขคิว เลข DO ท่า และ QR ลิงก์สำหรับคนขับ

> **หมายเหตุ** · Walk-in ต้องผูกกับ SO เสมอ และใช้ได้เฉพาะวันนี้ ช่อง **เต็ม** (สีเทา) เลือกไม่ได้

> **ข้อควรระวัง** · SO ที่ยังไม่ชำระเงิน คิวจะเป็น **รอยืนยัน** ยังไม่ออก DO และยังไม่เช็คอิน จนกว่าจะบันทึกการชำระเงินและอนุมัติ

# แก้ไข ปิด ยกเลิก และลบเอกสาร

ปุ่มจัดการอยู่ท้ายแถวของเอกสารแต่ละใบ

| ปุ่ม | ผลลัพธ์ | เงื่อนไข |
|---|---|---|
| **แก้ไข (รูปดินสอ)** | แก้ข้อมูลเอกสาร เช่น กำหนดส่ง ลูกค้า หมายเหตุ | เลขที่เอกสารแก้ไม่ได้ |
| **ปิด** | ปิดเอกสารเมื่อส่งมอบครบแล้ว จองคิวเพิ่มไม่ได้ | สถานะเป็น ปิดแล้ว |
| **ยกเลิก** | ยกเลิกเอกสาร ลิงก์จองใช้ไม่ได้ | ต้องยกเลิกคิวที่ยังไม่ปิดก่อน |
| **เปิดใหม่** | นำเอกสารที่ปิดหรือยกเลิกกลับมาใช้ | — |
| **ลบ (รูปถังขยะ)** | ลบเอกสารออกจากรายการ | เฉพาะเอกสารที่ยังไม่มีคิว |

**หมายเหตุ** · เอกสารที่ส่งมาจากระบบ ERP หากแก้ไขที่หน้านี้ ค่าจะถูกทับเมื่อ ERP ส่งเอกสารเลขเดิมมาอีกครั้ง

## ข้อแนะนำ

### ก่อนส่งลิงก์


- ตรวจสาขาและกำหนดส่งให้ถูกต้อง
- บันทึกการชำระเงินให้เป็นปัจจุบัน

### เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- ลูกค้าเปลี่ยนทะเบียนรถหรือคนขับได้เองจากลิงก์ก่อนรถเช็คอิน
- การเลื่อนวันหรือเวลา ให้ประสานเจ้าหน้าที่คลัง

# การแจ้งเตือนและการแจ้งปัญหา

ติดตามเหตุการณ์ของคิว และแจ้งปัญหาการใช้งานถึงผู้พัฒนาได้จากทุกหน้า





ซ้าย: หน้าการแจ้งเตือน · ขวา: แบบฟอร์มแจ้งปัญหา / แนะนำการใช้งาน


1. กดรูป **กระดิ่ง** มุมขวาบน หรือเมนู **การแจ้งเตือน** เพื่อดูรายการล่าสุด ตัวเลขสีแดงคือรายการที่ยังไม่ได้อ่าน
2. กด **Mark read** เมื่ออ่านแล้ว หรือ **Archive** เพื่อเก็บรายการ
3. พบปัญหาการใช้งาน กด **ปุ่มวงกลมสีเขียวมุมซ้ายล่าง** ระบบจะแนบภาพหน้าจอปัจจุบันให้อัตโนมัติ
4. เลือกประเภท (แจ้งปัญหา / แนะนำการปรับปรุง) ระบุลำดับความสำคัญและรายละเอียด แล้วกด **ส่งรายงาน**

ภาคผนวก

# ขั้นตอนที่ลูกค้าเห็นเมื่อเปิดลิงก์

ใช้อธิบายลูกค้าเมื่อสอบถามวิธีจองคิว




1. **เลือกประเภทรถ** — ระบบแจ้งเวลาโดยประมาณที่ใช้ที่ท่า
2. **เลือกวัน** และ **เลือกเวลา** — แสดงเฉพาะวันทำการและช่วงเวลาที่ยังว่าง
3. **กรอกทะเบียนรถ ชื่อและเบอร์โทรคนขับ** แล้วตรวจสอบและยืนยัน
4. หลังจองแล้ว หน้าเดิมแสดงสถานะคิว และมีปุ่ม **เปลี่ยนทะเบียนรถ / คนขับ** กับ **ยกเลิกคิวนี้**

CONTACT US

# ติดต่อเรา

| | |
|---|---|
| อีเมล | info@goalong.co.th |
| โทรศัพท์ | 085-608-3298 |
| เว็บไซต์ | www.goalong.co.th |
| ที่อยู่ | 918/288 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 |
| เวลาทำการ | จันทร์–ศุกร์ 08:30–17:30 น. |

## Go Along Co., Ltd.

**บริษัท โกอะลอง จำกัด**

Software & Mobile Development

พบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้จากปุ่มแจ้งปัญหามุมซ้ายล่างของทุกหน้าในระบบ หรือติดต่อตามช่องทางด้านบนในเวลาทำการ