Go Along Co., Ltd.

USER MANUAL · FAMELINE DOCK QUEUE

คู่มือการใช้งาน

สำหรับทีมคลังหน้างาน (กลุ่ม LINE WMS)

ระบบจองคิวรับ–ส่งสินค้าออนไลน์ผ่าน LINE
รับแจ้งเตือนคิวใหม่ รถมาถึง การเรียกเข้าท่า และเหตุผิดปกติในกลุ่ม LINE ของทีมคลัง

GO ALONG CO., LTD.
บริษัท โกอะลอง จำกัด

SOFTWARE & MOBILE DEVELOPMENT

จัดทำโดย
Go Along Co., Ltd.

เอกสาร
เวอร์ชัน 1.2 · ตุลาคม 2026

CONTENTS

สารบัญ

คู่มือการใช้งานสำหรับทีมคลังหน้างาน (กลุ่ม LINE WMS)

01	กลุ่ม LINE ของทีมคลัง	3
02	ตั้งค่ากลุ่ม (ทำครั้งเดียว)	4
03	ข้อความงานประจำวัน	5
04	ข้อความที่ต้องตรวจสอบ	6
05	แนวปฏิบัติของกลุ่ม	7
06	ขั้นตอนทดสอบกลุ่ม WMS	8

ภาพรวม

กลุ่ม LINE ของทีมคลัง

LINE OA ส่งเหตุการณ์ของคิวเข้ากลุ่ม WMS ทันที ทีมหน้างานไม่ต้องเปิดระบบค้างไว้

กลุ่มนี้ใช้ทำอะไร

- รู้ทันทีเมื่อมีคิวใหม่ รถมาถึง หรือเรียกเข้าท่า
- เห็นเหตุผิดปกติ: ทะเบียนไม่ตรง เปลี่ยนรถ ยกเลิก ไม่มา
- ทุกข้อความมีเลขคิว ใช้ค้นในระบบต่อได้

กลุ่มนี้ไม่ได้ทำอะไร


- ไม่รับคำสั่ง พิมพ์ในกลุ่มไม่เปลี่ยนสถานะคิว
- ไม่ส่งข้อความถึงลูกค้าหรือคนขับ
- อนุมัติ เรียก ปิดงาน ทำในระบบ (บอร์ดคิว / หน้าคิว)

ใครในกลุ่ม	ดูข้อความอะไรเป็นหลัก
ป้อมยาม / จุดรับรถ	รถมาถึง · ทะเบียนไม่ตรง · ลูกค้าเปลี่ยนรถ / คนขับ
ทีมคลัง	คิวใหม่รอยืนยัน · ชำระเงินแล้วรออนุมัติ · ยกเลิก
หัวหน้าท่า	เรียกอัตโนมัติ · เลยเวลานัด · ไม่มา

ตั้งค่า

ตั้งค่ากลุ่ม (ทำครั้งเดียว)

ผู้ดูแลระบบเชิญ LINE OA เข้ากลุ่ม แล้วลงทะเบียนกลุ่มเป็นกลุ่มแจ้งเตือน



1. ในกลุ่ม **WMS** กด เชิญ แล้วเพิ่ม LINE OA (@307ghkbr)
2. OA ทักทายในกลุ่ม พร้อมวิธีลงทะเบียน
3. สมาชิกคนใดก็ได้พิมพ์ **ลงทะเบียนกลุ่ม** ในกลุ่ม
4. OA ตอบ "ลงทะเบียนกลุ่ม ... เป็นกลุ่มแจ้งเตือนของทีมคลังแล้ว ✅ "
5. ผู้ดูแลระบบตรวจที่เมนู **ตั้งค่า LINE** ว่าชื่อกลุ่มถูกต้อง และเปิดการแจ้งเตือน **กลุ่มทีมคลัง**


ข้อควรระวัง · ระบบส่งแจ้งเตือนเข้าได้ **กลุ่มเดียว** กลุ่มล่าสุดที่พิมพ์ "ลงทะเบียนกลุ่ม" จะแทนที่กลุ่มเดิม อย่าเชิญ OA เข้ากลุ่มอื่น และอย่าพิมพ์คำนี้ในกลุ่มอื่น

หมายเหตุ · ต้องการย้ายไปกลุ่มใหม่ ให้เชิญ OA เข้ากลุ่มใหม่แล้วพิมพ์ "ลงทะเบียนกลุ่ม" แล้วนำ OA ออกจากกลุ่มเดิม

ข้อความ

ข้อความงานประจำวัน

ลำดับข้อความของคิว 1 คิว ตั้งแต่จองจนเรียกเข้าท่า




ข้อความ	ความหมาย	ทีมควรทำ
🟠 **คิวใหม่รอยืนยัน**	ลูกค้าจองผ่านลิงก์ รออนุมัติ (หรือรอชำระเงิน)	ทีมคลังตรวจและอนุมัติ
🟢 **คิวใหม่**	คิวยืนยันแล้วทันที	รับทราบ
💰 **SO … ชำระแล้ว**	ฝ่ายขายบันทึกชำระเงิน คิวรออนุมัติ	อนุมัติคิว ออกใบ DO
🚚 **รถมาถึง**	เช็คอินแล้ว (คนขับเองหรือเจ้าหน้าที่)	ป้อมยามตรวจรถให้รอในลาน
🛎️ **เรียกอัตโนมัติ**	ท่าว่าง ระบบเรียกคิวเข้าท่า	หัวหน้าท่าเตรียมรับรถ
⏰ **เลยเวลานัด**	ถึงเวลานัดแล้ว รถยังไม่เช็คอิน	ติดตามลูกค้า / คนขับ

ข้อความ

ข้อความที่ต้องตรวจสอบ

เหตุผิดปกติที่ทีมหน้างานควรดำเนินการต่อ



ข้อความ	ความหมาย	ทีมควรทำ
⚠️ **ทะเบียนไม่ตรง**	ทะเบียนที่มาจริงต่างจากที่จอง	ตรวจเอกสาร / ยืนยันกับลูกค้าก่อนให้เข้า
🔁 **ลูกค้าเปลี่ยนรถ/คนขับ**	ลูกค้าแก้ทะเบียนหรือคนขับจากลิงก์	ป้อมยามใช้ทะเบียนใหม่ตรวจรถ
🔴 **ลูกค้ายกเลิกคิว**	ลูกค้ายกเลิกเองจากลิงก์	ช่วงเวลานั้นกลับมาว่าง
⛔ **ยกเลิกอัตโนมัติ ไม่ชำระเงิน**	SO ไม่ชำระภายในกำหนด ระบบยกเลิกคิว	แจ้งฝ่ายขายหากลูกค้าชำระแล้ว
⛔ **ปิดคิว ไม่มา**	เลยเวลาผ่อนผัน รถไม่มา	ติดตามลูกค้าเพื่อจองใหม่

แนวปฏิบัติของกลุ่ม

ให้กลุ่มเป็นช่องแจ้งเตือนที่อ่านง่ายและเชื่อถือได้

ควรทำ

- เปิดการแจ้งเตือนของกลุ่ม WMS ในโทรศัพท์ที่ใช้หน้างาน
- ใช้เลขคิวจากข้อความค้นในระบบก่อนดำเนินการ
- เปลี่ยนสถานะคิวในระบบเสมอ แม้เห็นข้อความในกลุ่มแล้ว
- แจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อมีสมาชิกเข้า–ออกทีม

ไม่ควรทำ

- ตอบหรือสั่งงานผ่านข้อความ OA เพราะระบบไม่อ่านข้อความในกลุ่ม
- นำ OA ออกจากกลุ่ม เพราะการแจ้งเตือนจะหยุดทันที
- ส่งต่อข้อความที่มีข้อมูลลูกค้าออกนอกทีม

หมายเหตุ · ข้อความในกลุ่มเป็นข้อมูล ณ เวลาที่ส่ง สถานะล่าสุดดูที่ **บอร์ดคิว** หรือ **คิวรับ-ส่งสินค้า** ในระบบ

กลุ่มเงียบ · หากกลุ่มเงียบผิดปกติ (มีคิวแต่ไม่มีข้อความ) แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจเมนู ตั้งค่า LINE → ทดสอบการเชื่อมต่อ

การทดสอบ

ขั้นตอนทดสอบกลุ่ม WMS

ทดสอบพร้อมกับคู่มือ LINE สำหรับลูกค้า ใช้คิวทดสอบชุดเดียวกัน

#	ทำ	ข้อความที่ควรเห็นในกลุ่ม
1	เชิญ OA เข้ากลุ่ม WMS แล้วพิมพ์ ลงทะเบียนกลุ่ม	ข้อความยืนยันลงทะเบียน ✅
2	ลูกค้าจองคิวผ่านลิงก์ (SO ยังไม่ชำระ)	🟠 คิวใหม่รอยืนยัน
3	ฝ่ายขายบันทึกชำระเงิน	💰 SO … ชำระแล้ว · คิว … รออนุมัติ
4	คนขับเช็คอินเองจากหน้าคนขับ	🚚 รถมาถึง … (คนขับเช็คอินเอง)
5	ปิดงานคิวก่อนหน้าบนท่าเดียวกัน (เรียกอัตโนมัติเปิดอยู่)	📣 เรียกอัตโนมัติ … → ท่า …
6	เจ้าหน้าที่แก้ทะเบียนที่ป้อมยามให้ต่างจากที่จอง	⚠️ ทะเบียนไม่ตรง
7	ลูกค้าเปลี่ยนทะเบียนจากลิงก์ (ก่อนเช็คอิน)	🔄 ลูกค้าเปลี่ยนรถ/คนขับ
8	ลูกค้ายกเลิกคิวทดสอบอีกคิว	🔴 ลูกค้ายกเลิกคิว

หมายเหตุ · ข้อ 5 ต้องตั้งเรียกคิวอัตโนมัติเป็นโหมด "ท่าว่าง" · ข้อความเลยเวลานัดและไม่มาส่งตามรอบเวลาของระบบ (ทุก 1 นาที)

CONTACT US

ติดต่อเรา

อีเมล	info@goalong.co.th
โทรศัพท์	085-608-3298
เว็บไซต์	www.goalong.co.th
ที่อยู่	918/288 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เวลาทำการ	จันทร์–ศุกร์ 08:30–17:30 น.

Go Along Co., Ltd.

บริษัท โกอะลอง จำกัด

Software & Mobile Development

พบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้จากปุ่มแจ้งปัญหามุมซ้ายล่างของทุกหน้าในระบบ หรือติดต่อตามช่องทางด้านบนในเวลาทำการ