

Atelier professionnel n°2 - Mission 4 : mettre en place des stratégies de groupe

S.Brand

26 mars 2026

Table des matières

1	Installation d'un logiciel .msi via une GPO	2
1.1	Préparation du fichier .msi	2
1.2	Création du partage	10
1.3	Création de la GPO de déploiement du logiciel	14
2	Mise en place des stratégies de groupe	22
2.1	Restriction de l'accès au panneau de configuration	22
2.2	Stratégie du mot de passe	25
2.2.1	Pour les utilisateurs	26
2.2.2	Pour la direction de ValorElec	27

1 Installation d'un logiciel .msi via une GPO

1.1 Préparation du fichier .msi





FIGURE 1 – Téléchargement de la dernière version d'Adobe




FIGURE 2 – Extraction de l'archive à l'aide de 7-zip

Nom	Taille	Taille comp...	Modifié le	Attributs	CRC	Chiffré	Méthode	Bloc	Dossiers	Fichiers
abcpy.ini	605		2026-03-09...	A	F1B91739	-	BC12 LZMA...	0		
AcroRdrDCUpd25...	686 432 256	552 236 286	2026-03-09...	A	20E8C56D	-	BC12 LZMA...	1		
AcroRead.msi	2 805 760		2015-03-17...	A	FC6CB507	-	BC12 LZMA...	0		
Data1.cab	179 225 854	51 180 669	2015-03-17...	A	9469CE2E	-	BC12 LZMA...	0		
setup.exe	539 608		2026-03-09...	A	84296400	-	BC12 LZMA...	0		
setup.ini	92		2026-03-09...	A	8C012DFB	-	BC12 LZMA...	0		

0 / 6 objet(s) sélectionné(s)

FIGURE 3 – Nous obtenons les fichiers suivants

Nom	Taille	Taille comp...	Modifié le	Attributs	CRC	Chiffré	Méthode	Bloc	Dossiers	Fichiers
abcpy.ini	605		2026-03-09...	A	F1B91739	-	BC12 LZMA...	0		
AcroRdrDCUpd25...	686 432 256	552 236 286	2026-03-09...	A	20E8C56D	-	BC12 LZMA...	1		
AcroRead.msi	2 805 760		2015-03-17...	A	FC6CB507	-	BC12 LZMA...	0		
Data1.cab	Ouvrir		Enter	A	9469CE2E	-	BC12 LZMA...	0		
setup.exe	Ouvrir dans le gestionnaire 7-Zip		Ctrl+PgDn	A	84296400	-	BC12 LZMA...	0		
setup.ini	Ouvrir dans le gestionnaire 7-Zip *			A	8C012DFB	-	BC12 LZMA...	0		

1 / 6 objet(s) sélectionné(s)

09:41:29

02-15... 2026-02-15...

01-02... 2026-01-23...

01-10... 2026-01-23...

01-23... 2026-01-23...

0 / 27 objet(s) sélectionné(s)

FIGURE 4 – On les copie-colle...




FIGURE 5 – ...Dans un autre dossier du répertoire




FIGURE 6 – Placé dans ledit dossier, on exécute la commande `msiexec`. `msiexec` permet de personnaliser l'installation de logiciels au format `.msi`. L'option `/a` permet de signaler qu'il s'agit d'une installation administrative. Il ne s'agit donc pas d'une réelle installation comme on l'entend, mais plutôt de la préparation des fichiers contenus dans `.msi` en vue du déploiement sur les postes d'un réseau. `TARGETDIR` demande à ce que les fichiers, une fois préparés, soient placés dans le path spécifié.




FIGURE 7 – Une aide à l'installation se lance




FIGURE 8 – On indique le fichier destination, qui est le même que TARGETDIR




FIGURE 9 – Les fichiers sont en cours de préparation




FIGURE 10 – On peut fermer




FIGURE 11 – En se rendant dans le dossier qu'on a indiqué pour mettre les nouveaux fichiers, on constate bien qu'il y a du changement. À cet endroit, on doit copier-coller un fichier de l'archive, setup.ini

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\S.M1502QA\VMs\AdobeAcrobatMSI> msixexec.exe /a "C:\Users\S.M1502QA\VMs\AdobeAcrobatMSI\AcroRead.msi" /p "C:\Users\S.M1502QA\VMs\AdobeAcrobatMSI\AcroRdrDCUpd2500121288.msp"
```

FIGURE 12 – On lance l'installation en appliquant le patch (fichier .msp)




FIGURE 13 – L'installateur se lance à nouveau...




FIGURE 14 – On reste dans le même dossier




FIGURE 15 – Les fichiers se préparent




FIGURE 16 – L'application du patch est finie




FIGURE 17 – On voit bien que notre Adobe en .msi a changé, car sa taille est plus conséquente




FIGURE 18 – Sur notre serveur, on crée un nouveau dossier dédié au déploiement de l'application




FIGURE 19 – On place dans ce dossier ce que nous venons de préparer, en vue de partager cet ensemble

1.2 Création du partage




FIGURE 20 – Créons le partage de ce dossier, AdobeAcrobatMSI




FIGURE 21 – Rajouter un dollar à la fin du nom du partage permet de l'invisibiliser lors de la recherche réseau




FIGURE 22 – On laisse les droits de lecture à Tout le monde




FIGURE 23 – C'est plutôt dans les permissions NTFS que cela se passe




FIGURE 24 – Avant toute chose, désactivons l'héritage




FIGURE 25 – On conserva les autorisations héritées




FIGURE 26 – Supprimons les droits qui concernent les utilisateurs




FIGURE 27 – Ajoutons un principal




FIGURE 28 – On spécifiera les groupes domaine local des employés et responsables de ValorElec, ce qui représente en réalité l'ensemble des salariés




FIGURE 29 – Ces groupes ont le droit de lecture et exécution, pas plus

1.3 Création de la GPO de déploiement du logiciel




FIGURE 30 – Dans les outils, on se rend dans la gestion des stratégies de groupe




FIGURE 31 – Créons un nouvel objet de stratégie de groupe




FIGURE 32 – Donnons-lui un nom




FIGURE 33 – Il faut faire un clic droit pour modifier la GPO




FIGURE 34 – Le paramètre qui nous intéresse se situe dans Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel, puis clic droit sur Nouveau package




FIGURE 35 – On indique bien le chemin réseau au format UNC (et non local) du fichier .msi




FIGURE 36 – Le déploiement sera attribué, ce qui permet une installation lors de la première connexion de l'utilisateur. Le type « Publié » ne démarre l'installation que si l'utilisateur lance le programme. L'installation avancée permet de pousser la personnalisation de l'installation




FIGURE 37 – On se place sur l'OU sur laquelle la GPO doit s'appliquer, pour lier cette dernière




FIGURE 38 – Sélectionnons la GPO que nous venons de configurer




FIGURE 39 – Il faut spécifier que le logiciel s’installe à la connexion de l’utilisateur : modifions la GPO, retournons sur le paramètre que nous avons modifié et cliquons droit sur le logiciel en question, puis choisissons « Propriétés »




FIGURE 40 – Dans l’onglet « Déploiement », on coche la case « Installer une application lors de l’ouverture de session »




FIGURE 41 – Si on clique sur la GPO une fois qu'elle est liée à un objet AD, on peut se rendre dans Délégations. On peut alors modifier les droits des utilisateurs pour la GPO.




FIGURE 42 – Ajoutons les groupes globaux des employés et responsables de ValorElec




FIGURE 43 – Ils auront le droit de lecture




FIGURE 44 – Toutefois, ce droit ne suffit pas. Cliquons sur « Avancé »




FIGURE 45 – On doit les autoriser à appliquer cette stratégie de groupe




FIGURE 46 – On vérifie que l'autorisation est passée dans la catégorie « Filtrage de sécurité » de l'onglet « Étendue ».




FIGURE 47 – Quand on se connecte pour la première fois via un compte de l'entreprise ValorElec, on remarque d'abord que cela prend un certain temps, ce qui est peut-être un signe qu'une installation se trame. Et lorsqu'on parvient à entrer dans la session, on voit l'icône d'Adobe Acrobat sur le bureau




FIGURE 48 – On voit bien dans le panneau de configuration que le logiciel a été installé.




FIGURE 49 – Testons un utilisateur qui n'est pas un employé de ValorElec : dans le panneau de configuration, le programme ne figure pas parmi ceux installés.

2 Mise en place des stratégies de groupe

2.1 Restriction de l'accès au panneau de configuration

Mais, mais, mais ! Comment ça, les utilisateurs lambda peuvent accéder au panneau de configuration ? Corrigons cela d'erechef avec une GPO.




FIGURE 50 – On ne remonte pas comment créer et accéder à la modification d'une nouvelle GPO. Passons directement à l'emplacement du paramètre en question : Configuration utilisateur > Modèles d'administration [...] > Panneau de configuration > Interdire l'accès au panneau de configuration [...].




FIGURE 51 – On clique sur le bouton « Activé »




FIGURE 52 – On n'oublie pas d'ajouter les groupes concernés et de leur octroyer l'autorisation d'appliquer cette GPO




FIGURE 53 – Puis on lie la GPO à la bonne unité d'organisation, c'est-à-dire le personnel de ValorElec




FIGURE 54 – Sur un compte utilisateur de ValorElec, essayons d’accéder au panneau de configuration...




FIGURE 55 – Recalé !

2.2 Stratégie du mot de passe

Configurons maintenant les stratégies de mot de passe. On ne peut en définir qu’une pour le domaine : si on veut plusieurs stratégies différentes, il faut utiliser un objet Active Directory : le PSO (Password Settings Object).

2.2.1 Pour les utilisateurs




FIGURE 56 – La stratégie de mot de passe se configure au niveau du domaine




FIGURE 57 – On trouve notre bonheur dans Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de mot de passe. Une panoplie d'option s'offre à nous : il faut cliquer droit pour les modifier. Ci-dessus les valeurs choisies pour notre situation




FIGURE 58 – Pour paramétrer une stratégie de verrouillage de compte, pas besoin de chercher très loin

2.2.2 Pour la direction de ValorElec




FIGURE 59 – Passons à la PSO. Dans les outils du gestionnaire de serveur, allons dans le centre d'administration Active Directory




FIGURE 60 – Dans l'arborescence qui nous est proposée, on déroule la partie « Système » pour y trouver « Password Settings Container »




FIGURE 61 – Cliquons sur « Nouveau », puis « Paramètres de mot de passe »




FIGURE 62 – Les paramètres sont explicites




FIGURE 63 – Testons, sur un utilisateur non membre de la direction de ValorElec, la modification d'un mot de passe sans respecter les critères de longueur et de complexité




FIGURE 64 – Un message d'erreur apparaît, nous sommes bons




FIGURE 65 – Pour le blocage de compte, au bout de deux tentatives de connexion sans succès, nous y sommes aussi




FIGURE 66 – Essayons également de mettre un mot de passe faible pour un utilisateur de la direction de ValorElec




FIGURE 67 – Super, on ne nous laisse pas faire !