

CHECKPOINT 2

Fichier réponses - CORRECTION

Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

Q.1.1

Point de vue serveur :

Il peut y avoir plusieurs raisons : la plage d'adresses IP est totalement utilisée, l'adresse IP du client est déjà réservé, le bail est mal configuré ou le pare-feu peut bloquer.

Point de vue client :

Plusieurs raisons également : la carte réseau est configuré en IP statique et non pas automatique (DHCP), le pare-feu peut bloquer, carte réseau désactivée , câble débranché etc..

Q.1.2

Le ping 172.16.100.50/24 vers 172.16.10.10/24 échouera car ils ne sont pas sur le même réseaux. Il faudrait un routeur configuré entre ces 2 réseaux pour que cela fonctionne.

Q.1.3

Raisons :

Très souvent la première IP est réservé pour la passerelle.

Q.1.4

Pour qu'un client prenne une adresse IP spécifique, on fait une réservation sur le serveur DHCP grâce a l'adresse MAC du client . Le client lui n'a rien à faire a part un ipconfig /release ipconfig /renew une fois la réservation faites.

Q.1.5

L'adresse qui commence par fe80 est une adresse link-local en IPv6 . C'est l'adresse lié au réseau local,

elle ne peut pas être routée vers internet

Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

Nom	Préfixe	Portée
Link-Local	Fe80 ::/10	Local
Global-Unicast	2000 ::/3	Internet
Loopback	::1/128	Soit-même
Multicast	Ff00 ::/8	Les 2

Q.1.7

Non (une chance sur 2)

Q.1.8

Le protocole qui sert à ping avec le nom des machines et pas l'adresse IP est DNS .

Q.1.9

L'IPv6 prime toujours sur l'IPv4 lors d'un ping. Si on veut afficher l'IPv4 il faudra rajouter une option a la commande pour forcer l'IPv4 (-4).

Q.1.10

Pour pouvoir ping CLIENT1 et CLIENT_TEST (qui sont sur la même adresse IP) il faudra faire un alias , donc un CNAME.

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Les matériels A et B sont des switch. Leurs rôles sur un réseau et de pouvoir connecter plusieurs machines sur le même réseau local. Il est sur la couche 2 du modèle OSI. Dans ce réseau, le switch A permet de se connecter au switch B , et le B permet de se connecter a des routeurs.

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0/16	10.11.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255
PC3	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0/15	10.10.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Lors du ping , le switch recoit une trame ARP en broadcast .Si il ne connaît pas le MAC de PC3 , il envoi a tous les ports jusqu'à temps que quelqu'un réponde. PC3 se reconnaît, il répond en unicast. Le switch apprend l'adresse MAC de PC3 et renvoie la réponse uniquement a PC1 vu que PC1 a envoyer la demande. Ensuite PC1 envoie le paquet ICMP et le switch le transmet à PC3

Communication réussie ?

La communication est réussie, ils sont sur le même réseaux et dans la même plage .

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Techniquement PC2 est dans la plage de PC5 donc il tente d'envoyer un ping. Le retour n'est pas faisable car PC5 n'est pas dans la plage de PC2 .

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Comme vu en haut, le PC5 n'est pas dans la plage de PC2 , donc PC2 cherche une passerelle pour y accéder.

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Les matériels C et D sont des routeurs. Leurs rôles dans le réseaux est de connecter des réseaux différents. Ils sont sur la couche 3 du modèle OSI . Le rôle du routeur C ici est de se connecter au routeur D , et également d'être la passerelle de tous les PC. Le routeur D est connecté au routeur C et vers le réseaux 172.16.5.0/24

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

En considérant que le PC1 a bien en passerelle l'IP du routeur C, la communication réussira . Le matériel C permet au PC1 de passer par lui pour communiquer avec le routeur D , donc l'interface g2/0.

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Pas compris la question

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

GigabitEthernet

Le « 1 » ?

C'est le numéro de slot

Le « 0 » ?

C'est le numéro de port

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Elle est effective qu'au niveau du routeur

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	ca:01:da:d2:00:08	00 :50 :79 :66 :68 :00	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre B et C	ca:01:da:d2:00:08	00 :50 :79 :66 :68 :00	10.10.4.1	172.16.5.x
Entre C et D	ca:03:9e:ef:00:38	ca:01:da:d2:00:1c	10.10.4.1	172.16.5.x
Après D	MAC MACHINE	ca:03:9e:ef:00:54	10.10.4.1	172.16.5.x

Q.2.12

Table de routage de C :


Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie
10.11.0.0	16		

Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

Actions sur le client

Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows


PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.100.50

Pinging 172.16.100.50 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for 172.16.100.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Administrator>
```

Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\wilder>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-68-29-9E
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.50(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-B0-FE-08-00-27-68-29-9E
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
```

Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.


```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> ping -4 172.16.10.50

Pinging 172.16.10.50 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\wilder>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\wilder>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
```

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

```
Invite de commandes
C:\Users\wilder>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-68-29-9E
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.20(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 10:21:18
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 10:21:14
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-B0-FE-08-00-27-68-29-9E
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> ping -4 172.16.10.20

Pinging 172.16.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Administrator>
```

Actions sur le serveur

Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.

Scope [172.16.10.0] VLAN10 Properties

General DNS Advanced

Scope

Scope name: VLAN10

Start IP address: 172 . 16 . 10 . 100

End IP address: 172 . 16 . 10 . 200

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0 Length: 24

Lease duration for DHCP clients

☒ Limited to:

Days: 8 Hours: 0 Minutes: 0

☐ Unlimited

Description:

OK Cancel Apply

Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
C:\Users\wilder>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non


Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-68-29-9E
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 10:28:05
Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 10:28:04
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-B0-FE-08-00-27-68-29-9E
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\wilder>
```



Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.




Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.



Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.

A screenshot of a Windows PowerShell window titled "Administrator: Windows PowerShell". The window has a black background with white text. The command prompt shows the user at the C:\Users\Administrator directory. They have entered the command "ping -6 fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14". The output shows four failed ping attempts, each with the message "PING: transmit failed. General failure." followed by "Ping statistics for fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),". The prompt is currently at the end of the last line of output.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> ping -6 fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14

Pinging fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.
PING: transmit failed. General failure.

Ping statistics for fe80::e2d9:7095:71c0:28a2%14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Administrator>
```

Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

New Scope Wizard

Scope Prefix

You have to provide a prefix to create the scope. You also have the option of providing a preference value for the scope.



Enter the IPv6 Prefix for the addresses that the scope distributes and the preference value for the scope.

Prefix /64

Preference

< Back

Next >

Cancel

New Scope Wizard

Add Exclusions

Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server.



Type the IPv6 address range that you want to exclude for the given scope. If you want to exclude a single address, type an identifier in Start IPv6 Address only.

Start IPv6 Address: fd01:2345:6789:abcd:

End IPv6 Address: fd01:2345:6789:abcd:

Add

Excluded address range:

fd01:2345:6789:abcd::1 to fd01:2345:6789:abcd::13
fd01:2345:6789:abcd:fff1 to fd01:2345:6789:abcd:fffe

Remove


< Back

Next >

Cancel

Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\wilder>ping -4 SRVWIN01

Envoi d'une requête 'ping' sur SRVWIN01 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.



CLIENT01 Properties

Host (A)

Host (uses parent domain if left blank):
CLIENT01

Fully qualified domain name (FQDN):
CLIENT01.SWEETCAKES.LAN

IP address:
172.16.10.15

☐ Update associated pointer (PTR) record

OK Cancel Apply

New Resource Record

Alias (CNAME)

Alias name (uses parent domain if left blank):
CLIENT_TEST

Fully qualified domain name (FQDN):
CLIENT_TEST.SWEETCAKES.LAN.

Fully qualified domain name (FQDN) for target host:
CLIENT01.SWEETCAKES.LAN Browse...

OK Cancel

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT_TEST.

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\wilder>ping CLIENT_TEST.SWEETCAKES.LAN

Envoi d'une requête 'ping' sur CLIENT01.SWEETCAKES.LAN [172.16.10.15] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.15 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.15:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

0x0806

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

C'est l'ARP. Son rôle est de résoudre une adresse IP en adresse MAC.

Q.4.2

Utilité de la communication ?

La communication sur le paquet 1 et 2 est la question / réponse de l'ARP. Sans ça , impossible réussir le paquet 3 et 4 (ping)

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

Oui, cest le PC1 (10.10.4.1) qui répond.

Justification ?

Car seul lui connaît son IP

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Entre le switch A et le switch B

Justification ?

Il n'y a pas de routeur, donc forcément le seul endroit où l'on peut voir PC1 et PC5 c'est entre les 2 switch

FICHER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

IPv4 et ICMP

Q.4.6

Matériel source ?

C'est une machine dans le réseau 172.16.5.0/24 (172.16.5.253)

Matériel Destination ?

Le routeur C , par l'interface g1/0 (10.12.2.254)

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

La communication a bien réussi. Il y a une question et une réponse, et sur les 2 paquet les checksum status sont « good »

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Entre le routeur C et le routeur D

Justification ?

Vu que la machine vient du réseau qui passe par D et essaye de communiquer avec C, c'est obligatoirement ici

FICHER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Dans cette capture, on peut voir que 10.11.80.2 fait une requête ARP pour savoir qui est 10.11.80.200

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Il n'y aura pas de réussite vu que aucun équipement n'est disponible a l'adresse 10.11.80.200.

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Non, la capture a plutôt était faites entre le PC2 et le switch A


Justification ?

La requête part du PC2 , on voit son adresse MAC dans « Ethernet II, Src : »

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.



Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.



Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.3
# Au lieu de mettre -Skip 2 , on met -Skip 1. Ca permet de skip la premiere ligne du fichier Users.csv mais pas la deuxieme
# Le premier utilisateur sera donc pris en compte
# Q.5.5
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
-Header "prenom","nom","societe","fonction","service","description","mail","mobile","scriptPath","telephoneNumber" `
-Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1
```

Copie d'écran du résultat.

```
PS C:\Windows\system32> C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1

L'utilisateur anna.dumas a été crée
Name      Enabled Description
----      -
anna.dumas True
```

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.4
# Le champ Description n'était pas indiqué dans le UserInfo .
# Q.5.11
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    Description     = $Description
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $False
}
```

Copie d'écran du résultat.

```
PS C:\Windows\system32> get-localuser

Name      Enabled Description
----      -
Administrateur True    Compte d'utilisateur d'administration
anais.bourgeois True    Utilisateur du service Comptabilite - Directeur
anna.dumas True    Utilisateur du service Communication - Directeur
DefaultAccount False   Compte utilisateur géré par le système.
Invité     False   Compte d'utilisateur invité
matheo.aubert True    Utilisateur du service Communication - Assistant
styrbjorn.colin True    Utilisateur du service Communication - Assistant
WDAGUtilityAccount False   Compte d'utilisateur géré et utilisé par le système pour les scénarios Windows Defender Application Guard.
wilder     True
```

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.


```
# Q.5.5
# Les champs utilisé sont prénom, nom , description et fonction. On supprime donc les inutiles
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
-Header "prenom","nom","fonction","description" `
-Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1
```

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.6
# Modification du message en ajoutant la fonction Pass dedans, qui affichera le mot de passe créer aléatoirement
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été crée avec le mot de passe $Pass" -ForegroundColor Green
```

Copie d'écran du résultat.



```
PS C:\Windows\system32> C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1

L'utilisateur anna.dumas a été crée avec le mot de passe 3jmDAvLC
L'utilisateur styrbjorn.colin a été crée avec le mot de passe xj2sBLda
L'utilisateur matheo.aubert a été crée avec le mot de passe Rru8SBTk
L'utilisateur anais.bourgeois a été crée avec le mot de passe T3d8NCYZ
```

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.


Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.9
# Rajout d'un Else pour prevenir que le compte est déjà existant
Else
{
    Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom existe déjà" -ForegroundColor Red
}
```

Copie d'écran du résultat.



```
PS C:\Windows\system32> C:\Scripts\AddLocalUsers.ps1

L'utilisateur anna.dumas existe déjà
L'utilisateur styrbjorn.colin existe déjà
L'utilisateur matheo.aubert existe déjà
L'utilisateur anais.bourgeois existe déjà
```

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
#Q.5.10
# Il manque un "s" a Utilisateurs, le groupe "Utilisateur" n'existe pas donc il y avait des erreurs|
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs" -Member "$Prenom.$Nom"
```

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.11
# Changement du PasswnordNeverExpires en "True", pour que les utilisateurs aient un mot de passe qui n'expire jamais|
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    Description     = $Description
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $True
}
```