

Installation du rôles Active Directory


Dans cette documentation, nous allons voir comment installer **Active Directory** sur **Windows Server 2022**.

Windows Server est un système d'exploitation propriétaire de Microsoft permettant l'administration avancée des postes de travail, des utilisateurs et des ressources réseau au sein d'une infrastructure informatique.


Active Directory Domain Services (AD DS) est un rôle de Windows Server qui permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes et des ressources dans un **contrôleur de domaine**.

Dans ce tutoriel, nous utiliserons **Windows Server 2022 Datacenter**. Dans mon cas, cette machine a été créée à partir du clonage d'une machine de référence préalablement configurée avec le logiciel Vmare Workstation PRO 25H2. Nous allons détailler les différentes étapes nécessaires à l'installation et à la configuration d'Active Directory.

Une fois Windows Server installé, nous allons accéder au **Gestionnaire de serveur** afin de modifier le nom de l'ordinateur. Cette étape permet d'identifier plus facilement les équipements du réseau et d'améliorer leur gestion et leur administration au sein de l'infrastructure. Cliquez sur le **nom de l'ordinateur** affiché en bleu.



Cliquez sur **Modifier**




Nom complet de l'ordinateur : WIN-OJ9IE3SUCFP

Groupe de travail : WORKGROUP

Pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier.

Modifier...

Changer le nom de l'ordinateur ici il sera **SRV-AD**



Les modifications peuvent impacter l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur : SRV-AD

Nom complet de l'ordinateur : SRV-AD

Autres...


Membre d'un

☐ Domaine :

☒ Groupe de travail : WORKGROUP


OK Annuler

Cliquez sur **Redémarrer ultérieurement**




Rendez-vous dans le **Panneau de configuration**, puis dans les **Connexions réseau** afin de configurer une adresse IP statique sur le serveur.

Pour cela, effectuez un clic droit sur la carte réseau **Ethernet0**, puis sélectionnez **Propriétés**. Vous pourrez ensuite accéder aux paramètres du protocole ipv4 afin de renseigner une adresse IP fixe adaptée à votre infrastructure réseau.



Sélectionnez **Protocole internet version 4 (TCP/IPv4)** et cliquez sur **Propriétés**




Nous allons lui donner cette configuration, notez qu'il faut adapter l'adresse réseau à son vmnet8 (nat) dans mon cas le réseau est 192.168.19.0/24

Adresse IP : 192.168.19.100

Masque : 255.255.255.0


Passerelle par défaut : 192.168.19.2

DNS préféré : 192.168.19.100




Redémarrer l'ordinateur

Ensuite après avoir redémarrer l'ordinateur dans le gestionnaire de serveur cliquer sur **Gérer** et il faudra cliquer sur l'onglet **Ajouter des rôles et fonctionnalités**




La page d'assistant d'ajout de rôles et de fonctionnalités va s'afficher.


Cliquez sur **Suivant**.




Cliquez sur **Suivant**




Sélectionnez **Service AD DS**




Cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités** le rôle AD DS ajoutera automatiquement les fonctionnalités dont il a besoin pour son fonctionnement




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire**



Après l'installation cliquez sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.**




Sélectionnez **Ajouter une nouvelle forêt**




Taper ensuite le nom de domaine que vous souhaitez attribuer sans oublier le **.local**


Le nom de domaine ici sera **brice-it.local**




Ici il faudra renseigner le mot de passe des service de restauration à retenir. Puis cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant** (le nom NetBIOS devrait apparaître automatiquement)




Cliquez sur **Suivant**




Cliquez sur **Suivant**




Après les vérification effectué cliquez sur **Installer**



Ce message devrait apparaître lorsque le serveur est correctement configuré.



Il faudra ensuite redémarrer l'ordinateur et se connecter avec le compte administrateur du domaine dans ce cas la il sera **BRICE-IT\Administrateur** qui sera utilisé pour toutes les configuration dans le contrôleur de domaine. (le mot de passe est celui de l'Administrateur local.)



Bravo ! Le rôle AD DS est bien actif vous pourrez vérifier son état dans le gestionnaire de serveur.

