


Notions de base sur l'Active Directory 2022

Dans ce document nous allons aborder des notions de base dans l'administration Active Directory


Création d'un OU sur Active Directory

Dans l'onglet **utilisateurs et ordinateurs Active Directory**

Sélectionner **brice.local** puis faire un clique droit **Nouveau** puis **Unité d'organisation**




Vous pourrez ensuite lui fournir un nom on remarquera que l'option **protéger mon conteneur contre la suppression** est activé par défaut c'est une sécurité de base puis **OK**



Création d'utilisateur dans une OU

Toujours en faisant un clic sélectionner **Nouveau** puis **Utilisateur**



Vous pourrez ensuite remplir plusieurs informations : le nom, le prénom, les initiales ainsi que le nom d'ouverture de session de l'utilisateur. Une fois rempli, cliquez sur **Suivant**

A screenshot of the 'Nouvel objet - Utilisateur' dialog box. The 'Créer dans' field is set to 'brice.local/management'. The 'Prénom' field contains 'guillaume', 'Initiales' contains 'GK', 'Nom' contains 'Kalemba', and 'Nom complet' contains 'guillaume GK. Kalemba'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur' field contains 'guillaume' and the domain dropdown is set to '@brice.local'. The 'Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000)' field contains 'BRICE\' and the password field contains 'guillaume'. At the bottom, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'. The 'Suivant >' button is highlighted.

Il faudra ensuite fournir le mot de passe il est important de cocher

L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

Le mot de passe n'expire jamais. Puis cliquez sur **Suivant**

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : brice.local/management

Mot de passe : [masked]

Confirmer le mot de passe : [masked]

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Un résumé s'affichera vous pourrez cliquer ensuite sur **Terminer**

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : brice.local/management

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : guillaume GK. Kalemba


Nom de connexion de l'utilisateur : guillaume@brice.local

L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe.
Le mot de passe n'expire jamais.


< Précédent Terminer Annuler

Supprimer une OU protéger contre la suppression accidentelle


Dans utilisateurs et ordinateurs Active Directory sélectionner **Affichage** puis sélectionner **Fonctionnalités avancées**




Après avoir fait cela vous pourrez sélectionner l'OU que vous souhaitez supprimer en faisant clic droit sur **Propriétés**




Dans **Propriétés** puis dans **Objet** décocher l'option **Protéger l'objet des suppressions accidentelles** vous pourrez ensuite supprimer l'OU cliquez sur **Appliquer** puis **OK**



Ce message d'avertissement s'affichera quand vous tenterez de supprimer l'OU cliquez sur **Oui**




Un deuxième message d'avertissement s'affichera cliquez sur **Oui** puis sélectionner **Utiliser le contrôle de serveur Supprimer la sous-arborescence** afin d'avoir une désinstallation propre




Création de groupe et ajouter d'utilisateur dans une OU

Nous allons par exemple créer un groupe comptabilité dans l'OU de compta


Clique droit dans l'OU puis sélectionner **Nouveau** puis **Groupe**




Vous pourrez donner un nom au groupe ce groupe sera un **groupe Globale** et un type de **groupe de sécurité** cliquez ensuite sur **OK**




Une fois le groupe créer allez dans **Propriétés** puis dans **Membres** puis sélectionner **Ajouter** pour ajouter des membres au groupe créer



Vous pourrez ensuite entre les noms des utilisateurs n'hésitez pas à **vérifier les noms** puis cliquez sur **OK**




Cliquez ensuite sur **Appliquer** puis **OK** pour enregistrer les modifications




Intégration d'un client Windows 10 dans un domaine Active Directory


Pour intégrer un ordinateur sous windows dans un domaine active directory nous allons nous rendre dans les paramètres de l'ordinateur puis sélectionner **Système**




Dans les paramètres nous allons sélectionner l'onglet **à propos de** puis nous allons sélectionner **Renommer le PC (avancé)**




Nous allons ensuite cliquer dans **Modifier** puis changez le nom de l'ordinateur et mettre le nom de domaine afin de joindre l'ordinateur au domaine puis cliquez sur OK




Il faudra ensuite renseigné le compte administrateur du domaine ou d'un compte autorisé à rejoindre le domaine ici **Administrateur@brice.local** et le mot de passe puis cliquez sur **OK**



Ce message de bienvenue s'affichera il faudra ensuite redémarrer l'ordinateur




Nous utiliserons ensuite un utilisateur que nous avons créé dans l'AD pour nous connecter directement au domaine dans un autre utilisateur utilisé l'identifiant de connexion et le mot de passe fourni à l'utilisateur




Il y a plusieurs moyens d'observer que nous sommes dans le domaine notamment **Connectez-vous à brice.local**

Une fois connecté, on peut observer aussi dans 'À propos de' le nom complet de l'appareil qui montrera **NOM_PC_NOM_DOMAINE**



On peut vérifier aussi dans l'AD dans l'OU **COMPUTERS** que l'ordinateur est bien intégré dans l'AD



On pourra aussi vérifier dans le CMD de la machine windows 10 avec la commande **ipconfig /all** qui donnera des nombreuses informations notamment le dns du domaine ainsi que **l'adresse ip du domaine , l'adresse du serveur DHCP...**

```
Configuration IP de Windows


Nom de l'hôte . . . . . : Brice-1
Suffixe DNS principal . . . . . : brice.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: brice.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : brice.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-18-32-5C
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6df7:b023:fe62:ae7%5(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.19.150(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : lundi 29 juin 2026 12:00:08
Bail expirant. . . . . : mardi 7 juillet 2026 12:00:08
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.19.2
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.19.101
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-D2-A8-70-00-0C-29-18-32-5C
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.19.100
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\brice>
```


On pourra vérifier aussi dans le **service DHCP** dans **baux d'adresse** des informations sur le client windows 10 notamment **l'expiration du bail** et **l'ID unique**




Création de dossier partagé dans l'Active Directory

Nous allons voir comment mettre en place des dossiers partagés et gérer ces droits dans l'Active Directory


Dans le serveur AD nous allons aller à la racine du disque local **C :** puis nous allons créer un répertoire nommé **Partage-AD**



Dans les **Propriétés** du répertoire nous allons aller dans l'onglet partage puis **Partage avancé**




Sélectionner **Partager ce dossier** puis cliquer dans **Autorisations**




Dans l'onglet **Autorisation** il est important d'avoir une bonne gestion des sécurités des partage de dossier et de bien savoir a qui autorisé ou refusé les accès dans mon cas nous allons supprimer l'accès a **Tout le monde** et ajouter des groupes spécifique

Comptabilité , RH et Technicien mais seulement le groupe RH auront le droit de lecture
écriture les autres lecture seulement

Cliquer sur **Supprimer** pour **Tout le monde** puis cliquez sur ajouter et ajouter les groupes
sans oublier de vérifier les noms




Il faudra ensuite cliquez sur **OK** et **valider les configuration**




Il y aura ensuite plusieurs manières d'accéder au partage notamment **via un chemin UNC** depuis l'explorateur de fichiers en tapant cette commande

\\adresse_ip\nom_du_partage


Je me suis connecté dans ce cas là à un compte technicien qui n'a pas le droit d'écriture sur le répertoire partagé



On observe bien que les droits ne marchent et que **le groupe technicien** ne peut pas appliquer de modification dans le répertoire




Nous allons maintenant nous connecter avec un **compte RH** qui a les droits de lecteur. On observe qu'il peut créer des dossiers dans le répertoire. Les droits ont bien été configurés.




Publication d'un dossier partager dans l'Active Directory et connexion à un lecteur réseaux


Dans utilisateurs et ordinateurs de l'Active directory nous allons nous placer dans une OU puis faire un clique droit et ajouter un dossier partagé dans Nouveau




Nous allons ensuite fournir un nom au partage et copier coller le chemin du partage que nous avons créer précédemment puis cliquez sur OK



Dans l'explorateur de fichier puis dans l'onglet **Réseau** cliquer sur **Rechercher dans Active Directory**




Vous pourrez ensuite dans l'onglet : **Rechercher** sélectionner le type d'objets que vous recherchez puis vous pourrez taper son nom directement dans l'onglet ici on retrouvera le répertoire partager




Ajout d'un dossier partager en tant que lecteur réseau

Clique droit sur le dossier partager puis sélectionner **Connecter un lecteur réseau**



Cet page s'affichera vous pourrez sélectionner **une lettre de lecteur** ainsi que cocher la case **Se reconnecter lors de la connexion** pour rester connecter au lecteur de façon permanente puis sélectionner **Terminer**



Bravo ! Vous pouvez maintenant accéder au dossier partager directement depuis un lecteur réseau

