


LAPORAN

KONFIGURASI ROUTING STATIC PADA GNS3

Nama: Brilian Abednego Wiryawan
Absen: 6

TUGAS KONFIGURASI ROUTING STATIC PADA GNS3

1. Alat yang perlu kita siapkan pada Adalah :
 - **ROUTER**
 - **PC/LAPTOP**
2. Lalu untuk topologi sesuai dengan gambar dibawah :



3. Selanjutnya kita lakukan penyetingan pada PC, melakukan **setting IP**. Memasukkan ip sesuai topologi.

```
ip 192.168.6.2/29 192.168.6.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.6.2 255.255.255.248 gateway 192.168.6.1
```

4. melakukan **setting IP pada Router**. Memasukkan ip sesuai topologi.

```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.6.1/29 interface=ether1
```

Masukkan pada semua router yang ada dan ikuti perintah pada gambar di atas.

5. Setelah settingan ip sudah dimasukan **pada router** sekarang kita **konfigurasi Routing** dengan memasukkan ip pada router-router yang ingin kita sambungkan supaya setiap router bisa

saling kenal dan bisa mengirim data atau internet. Disini masukkan Ip pada topologi dan gateway kita masukan sesuai jalur router masing-masing.

```
[admin@MikroTik] > ip route add dst-address=192.168.6.16/29 gateway=192.168.6.10
```

Untuk hasil menyeluruh pada gambar dibawah:

```
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b -
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
```

#	DST-ADDRESS	PREF-SRC	GATEWAY	DISTANCE
0 ADC	192.168.6.0/29	192.168.6.1	ether1	0
1 ADC	192.168.6.8/29	192.168.6.9	ether2	0
2 A S	192.168.6.16/29		192.168.6.10	1
3 A S	192.168.6.24/29		192.168.6.10	1
4 A S	192.168.6.32/29		192.168.6.10	1
5 A S	192.168.6.40/29		192.168.6.10	1

6. Selanjutnya kita lakukan ping pada terminal. Untuk memastikan bahwa router dan PC/LAPTOP saling mengenal dan bisa menerima data atau internet.

```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.6.1/29 interface=ether1
failure: already have such address
[admin@MikroTik] > ping 192.168.6.26
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.6.26	56	62	199ms	
1	192.168.6.26	56	62	88ms	

sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=88ms avg-rtt=143ms max-rtt=199ms

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.6.34
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.6.34	56	63	71ms	
1	192.168.6.34	56	63	73ms	

sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=71ms avg-rtt=72ms max-rtt=73ms

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.6.33
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.6.33	56	64	40ms	
1	192.168.6.33	56	64	62ms	

sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=40ms avg-rtt=51ms max-rtt=62ms

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.6.42
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.6.42	56	62	108ms	
1	192.168.6.42	56	62	89ms	

sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=89ms avg-rtt=98ms max-rtt=108ms

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.6.2
```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.6.2	56	64	19ms	
1	192.168.6.2	56	64	36ms	

sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=19ms avg-rtt=27ms max-rtt=36ms

Ip pc pada router A adalah (192.168.6.2/29)

Ip pc pada router F adalah (192.168.6.42/29)

Ip pc pada router D adalah (192.168.6.26/29)

Bila melakukan ping pada router A ke router F dan D itu berhasil maka setting itu sudah benar.