

Criar uma máquina virtual



Ajude-me a criar uma VM de baixo custo

Ajude-me a criar uma VM otimizada para alta disponibilidade

Ajude-me a escolher o tamanho correto da VM para minha carga de trabalho

Básico Discos Rede Gerenciamento Monitoramento Avançado Marcas Revisar + criar

Crie uma máquina virtual que execute Linux ou Windows. Selecione uma imagem do Azure Marketplace ou use sua própria imagem personalizada. Conclua as guias Noções básicas e, em seguida, Revisar + criar para provisionar uma máquina virtual com parâmetros padrão ou revise cada guia para personalização completa. [Saiba mais](#)

i Essa assinatura pode não estar qualificada para implantar VMs de determinados tamanhos em determinadas regiões.

Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

Assinatura * **i**

Azure subscription 1

Grupo de recursos * **i**

(Novo) vm-dio_group

[Criar novo](#)

Detalhes da instância

Nome da máquina virtual * **i**

vm-dio

Região * **i**

(US) West US 3

Opções de disponibilidade **i**

Zona de disponibilidade

Opções de zona **i**

☒ Zona auto-selecionada

Escolha até 3 zonas de disponibilidade, uma VM por zona

☐ Zona selecionada pelo Azure (versão prévia)

Deixe o Azure atribuir a melhor zona para suas necessidades

Zona de disponibilidade * **i**

Zona 1

🔧 Agora você pode selecionar várias zonas. Selecionar várias zonas criará uma VM por zona. [Saiba mais](#)

Tipo de segurança **i**

Computadores virtuais de inicialização confiável

[Configurar os recursos de segurança](#)

i A máquina virtual de inicialização confiável é necessária ao usar imagens da Galeria 1P.

Imagem * **i**

Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2 (serviços gratuitos qualificados)

[Ver todas as imagens](#) | [Configurar a geração de VM](#)

Arquitetura de VM ⓘ

- ☐ Arm64
- ☒ x64

Executar com desconto de Spot do Azure ⓘ

☐

i Você está no período de avaliação gratuita. Os custos associados a essa VM podem ser cobertos por créditos restantes em sua assinatura. [Saiba mais](#) ↗

Tamanho * ⓘ

Standard_D2s_v3 - 2 vcpus, 8 GiB memória (US\$ 70,08/mês) ▾

[Ver todos os tamanhos](#)

Habilitar Hibernação ⓘ

☐

i No momento, a hibernação não dá suporte ao início confiável e máquinas virtuais confidenciais para imagens do Linux. [Saiba mais](#) ↗

Conta de administrador

Tipo de Autenticação ⓘ

- ☒ Chave pública de SSH
- ☐ Senha

i Agora, o Azure gera automaticamente um par de chaves SSH e permite que você o armazene para uso futuro. É uma forma rápida, simples e segura de conectar-se à sua máquina virtual.

Nome de usuário * ⓘ

azureuser ✓

Origem de chave SSH pública

Gerar um novo par de chaves ▾

Tipo de chave SSH

- ☒ Formato SSH RSA
- ☐ Formato SSH Ed25519

i O Ed25519 fornece um nível de segurança fixo de no máximo 128 bits para chave de 256 bits, enquanto o RSA pode oferecer melhor segurança com chaves com mais de 3072 bits.

Nome do par de chaves *

teste-vm ✓

Regras de portas de entrada

Selecione quais portas de rede da máquina virtual podem ser acessadas pela internet pública. Você pode especificar um acesso à rede mais limitado ou granular na guia Rede.

Portas de entrada públicas * ⓘ

- ☐ Nenhum
- ☒ Permitir portas selecionadas

Selecione as portas de entrada *

SSH (22)



< Anterior

Avançar: Discos >

Revisar + criar



Enviar comentários