MODELO DE PLANEAMENTO E EXECUÇÃO DE CASOS DE TESTE

TÍTULO DE TESTE	PRIORIDADE	ID DO CASO DE TESTE	NÚMERO DO TESTE	DATA DO TESTE	
UNIT_SALÁRIO VENDEDOR	BAIXA	1	1	18/12/2023	
DESCRIÇÃO DO TESTE		TESTE PROJETADO POR	TESTE EXECUTADO POR	DATA DE EXECUÇÃ	o
VERIFICAR SE A FUNÇÃO calcular_salario_base() RETORNA VALOR CORRETO		BRUNO PACHÚ	BRUNO PACHÚ	18/12/2023	
TÉCNICA(S) UTILIZADA(S)		DEPENDÊNCIAS DE TESTE	CONDIÇÕES DE TESTE		CONTROLE DE TESTE
PARTICIONAMENTO EM CLASSE: DE EQUIVALÊNCIA + ANÁLISE DE VALOR LIMITE		-	ENTRADA < 1 = INVÁLIDO ENTRADA > 1 < 12 = 1500 ENTRADA > 12 < 24 = 2000 ENTRADA > 24 < 36 = 2500 ENTRADA > 36 = 3000		-

CT ID	ENTRADA	TÉCNICA(S)	SAÍDA ESPERADA	SAÍDA REAL	PASSE / FALHA	NOTAS ADICIONAIS
1	0	AVL / PCE	VALOR INVÁLIDO	VALOR INVÁLIDO	PASSOU	-
2	1	AVL / PCE	1500	1500	PASSOU	-
3	2	AVL / PCE	1500	1500	PASSOU	-
4	11	AVL / PCE	1500	1500	PASSOU	-
5	12	AVL / PCE	2000	2000	PASSOU	-
6	13	AVL / PCE	2000	2000	PASSOU	-
7	23	AVL / PCE	2000	2000	PASSOU	-
8	24	AVL / PCE	2500	2500	PASSOU	-

9	25	AVL / PCE	2500	2500	PASSOU	-
10	35	AVL / PCE	2500	2500	PASSOU	-
11	36	AVL / PCE	3000	3000	PASSOU	-
12	37	AVL / PCE	3000	3000	PASSOU	-