

Manual de Uso – Screen Control (Field Service)

1. Introdução

O **Screen Control** é uma ferramenta para manter a sessão do Windows ativa, evitando bloqueios automáticos de tela via um mecanismo Anti-Lock que simula a tecla Scroll Lock periodicamente. Além disso, permite detectar configurações de Política de Grupo (GPO) relacionadas a bloqueios de tela.

2. Requisitos

- Windows 10 versão 22H2 ou superior.
 - Executar com permissões suficientes para enviar teclas e consultar GPO.
 - Os arquivos de ícone (`icon-ativo.ico` e `icon-inativo.ico`) devem estar no mesmo diretório do executável.
-

3. Componentes da Interface

Janela Principal

- **Status:** Indica se o Anti-Lock está ATIVO (verde) ou INATIVO (vermelho).
- **Botão “Ativar/Desativar Anti-Lock”:** Inicia ou para o mecanismo que envia o sinal de “Scroll Lock” a cada 4 minutos para manter a sessão ativa.
- **Botão “Detectar GPO de Bloqueio”:** Executa uma verificação das Políticas de Grupo relacionadas ao bloqueio de tela e exibe os resultados no painel de saída.
- **Área de Log (OutputBox):** Exibe logs das ações realizadas, mensagens e resultados de comandos.
- **Botão “Minimizar”:** Esconde a janela da aplicação, que continuará rodando na bandeja do sistema (system tray).

Ícone na Bandeja do Sistema (System Tray)

- Exibe um ícone azul com “!” quando o Anti-Lock está ATIVO.
- Exibe um ícone padrão quando o Anti-Lock está INATIVO.
- Tooltip indica o status atual.

4. Como Usar

4.1 Iniciar a Aplicação

- Execute o programa. A janela será aberta e o ícone aparecerá na bandeja do sistema.
- Para minimizar a aplicação, clique no botão “Minimizar” ou feche a janela (o programa continuará rodando em segundo plano).

4.2 Ativar ou Desativar o Anti-Lock

- Clique no botão “**Ativar Anti-Lock**” para iniciar o envio do sinal Scroll Lock a cada 4 minutos. O status mudará para ATIVO (verde).
- Para desativar, clique no botão que agora estará como “**Desativar Anti-Lock**”. O status mudará para INATIVO (vermelho).

Você também pode usar o menu de contexto do ícone na bandeja:

- Clique com o botão direito no ícone da bandeja.
- Selecione “**Ativar / Desativar Anti-Lock**” para alternar o estado.

4.3 Detectar Políticas de Bloqueio (GPO)

- Clique no botão “**Detectar GPO de Bloqueio**” para que o programa execute um comando que verifica as políticas de grupo relacionadas a bloqueios automáticos.
- Os resultados serão exibidos na área de log (OutputBox).

4.4 Abrir e Fechar a Janela da Aplicação

- Para abrir a janela, clique duas vezes no ícone da bandeja ou clique com o botão direito e selecione “**Abrir**”.
- Para minimizar a janela, use o botão “**Minimizar**” ou clique no “X” da janela (ela será escondida, não encerrada).
- Para encerrar o programa completamente, clique com o botão direito no ícone da bandeja e escolha “**Sair**”.

5. Logs

- As ações executadas e mensagens importantes são registradas no arquivo de log:
C:\ProgramData\ScreenControl.log
- Também são exibidas em tempo real na área de log dentro da aplicação.

6. Observações

- O programa precisa rodar continuamente para manter o Anti-Lock ativo.
 - O envio do Scroll Lock é feito cuidadosamente para não alterar o estado atual da tecla.
 - A área de tooltip do ícone na bandeja indica claramente o status atual do Anti-Lock.
-

7. Solução de Problemas

- **Aplicação não aparece no tray:** Verifique se o executável e os arquivos `.ico` estão na mesma pasta.
 - **Anti-Lock não ativa ou desativa:** Certifique-se que os eventos de clique estão funcionando (use logs para diagnosticar).
 - **Erro ao detectar GPO:** Execute a aplicação com permissões administrativas.
 - **Ícone some ou desaparece do tray:** Isso pode ocorrer se a aplicação for encerrada; minimize sempre em vez de fechar para manter no tray.
-

8. Contato para Suporte

Para dúvidas ou sugestões, entre em contato com o responsável pelo suporte da ferramenta.