Paraview MFA 华为云安装指南

简体中文版

翻译日期: 2025年5月27日

目录

1	前提条件			
2	架构			6
3	安装步骤			
	3.1	步骤 1:	基础设施检查	
	3.2	步骤 2:	通过 KooGallery 市场安装	
	3.3	步骤 3:	故障排除	4

1 前提条件

- 具有管理权限的华为云账户
- 默认 VPC 或具有公共子网的 VPC
- 必要的区域访问权限和资源

2 架构

3 安装步骤

3.1 步骤 1: 基础设施检查

1. 登录华为云控制台,选择您希望部署的区域。确保至少有一个默认 VPC 或具有 互联网访问权限的用户定义 VPC。

3.2 步骤 2: 通过 KooGallery 市场安装

- 1. 打开您的浏览器。我们推荐使用 Chrome 浏览器,访问 KooGallery 市场。
- 2. 搜索 Paraview 软件, 您会看到多个软件选项。请点击 "Paraview 多因素认证器"。
- 3. 选择您的安装区域,点击订阅,并同意协议。
- 4. 按照指示输入 RFS 堆栈名称和管理员密码。
- 5. 创建执行计划:
 - 要预览资源计费信息, 您可以创建执行计划。
 - 执行计划名称: paraview-pam-hcl-stack
 - 描述: Paraview pam for hcl stack
 - 点击"确定"继续,点击"取消"退出。
- 6. 完成安装后, 请检查输出以获取登录凭据。

3.3 步骤 3: 故障排除

- 1. 打开 ECS 服务。
- 2. 搜索 paraview-pam-standalone-trial-hcl 虚拟机。

3. 从操作菜单中选择远程登录。

4. 登录 Linux ECS:

- 确保安全组允许访问端口 21、22、80、443、3389 和 ICMP。查看端口功能 并配置安全组规则。
- 基于 CloudShell 的登录 (默认端口: 22) (推荐):
 - 您可以复制和粘贴命令,管理多个会话,并轻松登录多个 ECS。
- 其他登录方式:
 - 基于 CBH 的登录
 - VNC 登录
- 如果遇到远程登录问题,可根据帮助文档进行故障排除。查看常见问题解答 (FAQ)。
- 5. 查看安装详情,请使用以下命令:

#tail -f /var/log/cloud-init-out.log