

图像实例分割软件OPENVINO_CPP版V1.0操作手册

图像实例分割软件OPENVINO_CPP版V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

图像实例分割软件OPENVINO_CPP版5

 图像实例分割软件5

 功能5

 参数7

 结果9



图像实例分割软件OPENVINO_CPP版


```
butianyun_openvino_seg_instance_img_cpp.exe
```



cars.png



result.png



yolov8n-seg.bin



yolov8n-seg.xml



yolo_class.txt

图像实例分割软件OPENVINO_CPP版软件功能

BUTIANYUN.COM

功能 | 图像实例分割软件 | 图像实例分割软件OPENVINO_CPP版

一：软件功能。

butianyun_openvino_seg_instance_img_cpp.exe

图像实例分割软件OPENVINO_CPP版

用OPENVINO图像分割模型

对输入图像进行

图像实例分割操作，

产生标记了物体目标多边形的结果图像。

图像实例分割软件OPENVINO_CPP版V1.0操作手册

BUTIANYUN.COM



图像实例分割软件OPENVINO_CPP版

```
butianyun_openvino_seg_instance_img_cpp.exe yolov8n-seg.xml cars.png result.png yolo_class.txt 0.5 0.5 false
```

```
butianyun_openvino_seg_instance_img_cpp.exe <MODEL_PATH> <IMG_PATH> <OUTPUT_PATH> <CLASS_LABEL_PATH> <CONF_THRESHOLD> <IOU_THRESHOLD> <OUTPUT_DEBUG_INFO>  
Arguments:  
<MODEL_PATH>      openvino MODEL FILE PATH  
<IMG_PATH>         INPUT IMAGE PATH  
<OUTPUT_PATH>      OUTPUT IMAGE PATH  
<CLASS_LABEL_PATH> CLASS LABEL FILE PATH (classes.txt)  
<CONF_THRESHOLD>   CONFIDENCE THRESHOLD: [0.0 - 1.0]  
<IOU_THRESHOLD>    IOU THRESHOLD: [0.0 - 1.0]  
<OUTPUT_DEBUG_INFO> OUTPUT DEBUG INFO: true or false
```

一：模型。

OPENVINO图像分割模型。

二：输入图片。

输入图片文件。

三：输出图片。

输出图片文件。

四：类别。

物体类别列表。

五：置信度。

图像实例分割检测侧置信度。

六：IOU。

图像实例分割检测IOU。

七：调试。

是否输出调试信息。

BUTIANYUN.COM



图像实例分割软件OPENVINO_CPP版



图像实例分割软件OPENVINO_CPP版运行结果

BUTIANANYUN.COM

一：图片结果。

标记了物体目标多边形的
结果图片。

BUTIANANYUN.COM