
## 如何将编程软件中的代码按原格式复制到 word 中

我们在编辑 word 文档时,有时需要将编程软件的代码插入到 word 中,例如软件程序员在编写软件维护说明书中就需要将在 word 中插入许多代码。这时我们往往希望在 word 中插入的程序代码保持编程软件中代码格式,譬如关键字高亮,不同颜色表示不同特殊字符,每行代码的缩进等。若直接使用复制功能,然后黏贴到 word 中,是不能达到我们所需要的效果的。

要实现复制到 word 中的代码格式和编程软件中代码格式完全一致,我们可以采用以下介绍的方法来实现。

工具: Notepad++软件, word 软件 步骤/方法:

- ① 首先使用 Notepad++打开已编程好的程序或者将想复制到 word 的代码复制到 Notepad++中,当然前提是已经安装了 Notepad++软件。
- ② 在 Notepad++中单击菜单栏中的**格式→转为 UTF-8 编码格式**,该操作是为了防止代码中的中文注释复制到 word 后显示乱码。



③ 如果要将全部代码复制到 word 中,则在 Notepad++中选择菜单栏中的**插件→NppExport** →Copy all formats to clipbord。若只想复制部分代码,直接将要复制的代码选中,然后执行**插件→NppExport→Copy** all formats to clipbord 操作即可。下面例子用 Notepad++打开一个名为 main. c 的 c 语言程序文件。

```
C:\Users\Administrator\Desktop\123\main.c - Notepad++
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 格式(M) 语言(L) 设置(T) 宏(O) 运行(R) TextFX (插件(P)) 窗口(W) ?
> Z 🔊 🖸 🍙 💖
                                                 函数列表(F)
     }
                                                 MIME Tools
     void UartConfig(void)
                                                 NppExec
    ₽{
                                                 NppExport
                                                                   Export to RTF
                       //串口工作在方式1,即10位收
         SCON = 0x50;
                                                 NppNetNote
                                                                   Export to HTML
 15
         PCON = 0x00;
                       //波特率不增倍
                                                 Plugin Manager
                                                                   Copy RTF to clipboard
         TMOD |= 0x20; //定时器1做波特率发生器,工
 16
                                                 Spell-Checker
                                                                   Copy HTML to clipboard
         TH1 = 0xFD;
                    //定器1赋初值
                                                                  Copy all formats to clipboard
         TL1 = TH1;
 18
 19
                     //使能串口中断
         ES = 1:
                      //开启定时器1
 21
         TR1 = 1;
 23
     void InterruptUart(void) interrupt 4 //串口中断服务函数
    ₽{
         if (RI == 1)
 26
 28
            RI = 0;
            tem = SBUF;
            SBUF = tem;
         if (TI == 1)
                     C source file
                                                                                    INS
```

④ 切换到 word 文档中执行黏贴即可。你会发现 word 中黏贴的代码跟 Notepad++的代码在格式上是完全一致的。

