

POLITIQUE DE FILTRAGE RÉSEAU

Matrice des Flux & Règles du Pare-feu Linux (iptables)

Projet : Infrastructure Réseau & Sécurité YMMO
Équipement : Pare-feu / Routeur Linux (Ubuntu Server)
Politique générale : Default Deny (Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué)

1. Correspondance des Interfaces Réseau du Routeur

Nom de l'interface	Zone réseau	Réseau IP / Masque
ens33	WAN (Internet / Réseau Externe)	192.168.1.175 / 24 (IP dynamique/passerelle)
ens37	Siège (LAN Interne)	192.168.10.254 / 24 (Passerelle : 192.168.10.0/24)
ens38	DMZ (Zone Démilitarisée)	192.168.20.254 / 24 (Passerelle : 192.168.20.0/24)

2. Matrice de Filtrage Appliquée (Whitelist)

Zone Source	Zone Dest.	Protocoles & Ports	Action	Justification Technique
Siège (ens37)	Internet (ens33)	Tous (HTTP, HTTPS, DNS...)	AUTORISER	Permet la navigation web et les flux sortants des utilisateurs du Siège.
Siège (ens37)	DMZ (ens38)	Tous (ou ports spécifiques)	AUTORISER	Permet l'administration et la gestion des serveurs situés en DMZ depuis le LAN.
DMZ (ens38)	Internet (ens33)	HTTP / HTTPS (80, 443)	AUTORISER	Permet aux serveurs de la DMZ de télécharger leurs mises à jour de sécurité.
DMZ (ens38)	Siège (ens37)	Tous	BLOQUER	Sécurité stricte : Isolation totale. La DMZ ne doit jamais initier de flux vers le LAN.
Internet (ens33)	Toutes zones	Tous	BLOQUER	Protection globale contre les tentatives d'intrusion extérieures non sollicitées.

3. Règles de Translation d'Adresse (NAT)

Type de règle	Interface cible	Action	Description
POSTROUTING	ens33 (WAN)	MASQUERADE	Masque les adresses IP privées du Siège et de la DMZ derrière l'IP publique/externe du routeur pour autoriser l'accès à Internet.

Note pour le jury : Ce document formalise la politique de sécurité réseau "Default Deny" implémentée via le script netfilter/iptables persistant sur le routeur de l'infrastructure YMMO.