

Guide d'utilisation du Générateur de panneaux

caillou15

22 mai 2025

Sommaire

1	Généralités	3
1.1	Principe	3
1.2	Rendu	3
2	Utilisation	4
2.1	Interface	4
2.1.1	Écran principal	4
2.1.2	Écran de groupe de panneaux (de direction pour le moment)	4
2.1.3	Écran de panneau	4
2.1.4	Fenêtre de mention	5
2.1.5	Fenêtre de cartouche	5
2.2	Texte	5

Chapitre 1

Généralités

1.1 Principe

Le but de ce petit est de permettre de générer des panneaux selon différents paramètres. Il est prévu à l'origine principalement pour la conception de panneaux de direction, mais il a vocation à générer tous les panneaux de signalisations existants, voire anciens.

1.2 Rendu

Le logiciel propose une pré-visualisation du rendu dans l'interface graphique, mais le principal rendu est l'exportation d'une image vectorielle au format SVG.

Chapitre 2

Utilisation

2.1 Interface

Le logiciel fonctionne avec différents écrans selon l'échelle de précision des informations à fournir.

2.1.1 Écran principal

L'écran principal est vide au démarrage : il faut choisir le type de structure dans le menu « Fichier », entre Panneau et Groupe de Panneaux.

2.1.2 Écran de groupe de panneaux (de direction pour le moment)

Cet écran propose l'option d'alignement des différents panneaux de directions par ajustement de la longueur des panneaux. Il propose également la liste des panneau qui composent le groupe, avec des boutons pour en ajouter, supprimer le panneau sélectionné, ou éditer le panneau sélectionné. Dans le futur, la gestion du/des cartouche(s), ainsi que la possibilité de l'affichage du mât.

2.1.3 Écran de panneau

Cet écran propose une édition par étape (si le panneau vient d'être créé) :

1. Choix de la catégorie de panneau : forme générale du panneau
2. Choix du type de panneau par ID : code officiel du panneau spécifié dans l'Instruction Interministérielle de la Signalisation Routière (IISR)

3. affichage des différentes propriétés spécifiques à chaque type de panneau, qui permettent de le personnaliser.

2.1.4 Fenêtre de mention

Cette fenêtre propose l'édition des mentions du panneau. Vous avez comme option :

- Le choix du type de police (L4 ou pas, si non elle est déterminée à partir de la couleur de fond du panneau)
- Le choix de l'idéogramme. Pour l'instant, vous ne pourrez pas choisir quel idéogramme, mais juste sa présence, ce qui affichera le cadre, vous mettrez le votre manuellement après.
- La valeur de la distance à afficher (si la case « afficher les distances » est cochée pour le panneau)

2.1.5 Fenêtre de cartouche

Cette fenêtre propose l'édition d'un cartouche. Vous avez comme option :

- Le type (A, N, D, C, R, F ou P), ce qui correspond à la lettre de la classification de la route.
- La valeur du numéro de la route. Les annexes ne sont pas encore gérées, vous ne devez mettre que des chiffres.

2.2 Texte

Il est possible de générer du texte en indice ou en exposant. Pour cela, vous devez mettre le texte à transformer respectivement entre les caractères `_` (soit `_..._`) et `^` (soit `^..^`).