

Manual de Instalação: Aplicativo DDS Acessível HPE (IA + Libras)

Objetivo: Orientar a instalação e configuração do aplicativo de DDS nas máquinas da linha de produção, garantindo o funcionamento do avatar de Libras e da Inteligência Artificial. **Autor:** Flávio Horizontino Rosa do Amaral (Qualidade / PDI)

1. Pré-requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de que a máquina da linha atende aos seguintes requisitos:

- **Sistema Operacional:** Windows 10 ou 11.
 - **Conexão de Rede:** Acesso à pasta da rede interna onde o instalador está salvo.
 - **Internet:** Acesso à internet liberado (necessário para carregar o avatar do Governo - VLibras).
 - **NÃO é necessário** instalar o Python. O aplicativo foi compilado para rodar de forma autônoma.
-

2. Passo a Passo da Instalação

Passo 2.1: Criar a pasta local

É altamente recomendável rodar o aplicativo de uma pasta local em vez de rodar direto da rede. Isso evita lentidão e erros de permissão ao salvar os relatórios diários.

1. Pressione as teclas **Windows + E** para abrir o Explorador de Arquivos.
2. Vá em **Este Computador** e abra a unidade **Disco Local (C:)**.
3. Clique com o botão direito em um espaço vazio, selecione **Novo > Pasta**.
4. Nomeie a pasta como **HPE_DDS_Acessivel**.

Passo 2.2: Copiar o arquivo da Rede

1. No Explorador de Arquivos, acesse a pasta da rede onde o aplicativo está salvo.
2. Localize o arquivo executável (ex: **DDS_Acessivel_HPE.exe**).
3. Clique com o botão direito sobre ele e selecione **Copiar** (ou **Ctrl + C**).
4. Volte para a pasta **C:\HPE_DDS_Acessivel** criada no Passo 2.1.

5. Clique com o botão direito e selecione **Colar** (ou **Ctrl + V**).

Passo 2.3: Criar o Atalho na Área de Trabalho

Para facilitar o acesso diário dos operadores/supervisores:

1. Dentro da pasta **C:\HPE_DDS_Acessivel**, clique com o botão direito no arquivo **DDS_Acessivel_HPE.exe**.
2. Vá em **Enviar para** e clique em **Área de trabalho (criar atalho)**.
3. Vá até a Área de Trabalho, clique com o botão direito no atalho criado, selecione **Renomear** e deixe um nome amigável, como **DDS Acessível - HPE**.



3. Primeira Execução e Permissões

1. Dê um duplo clique no atalho criado na Área de Trabalho.
2. **Aviso de Segurança (SmartScreen):** Como o aplicativo foi desenvolvido internamente, o Windows pode exibir uma tela azul dizendo *"O Windows protegeu o seu computador"*.
 - Clique em **Mais informações** (texto sublinhado).
 - Em seguida, clique no botão **Executar assim mesmo**.
3. **Firewall do Windows:** Se aparecer uma janela pedindo permissão de rede para o aplicativo, marque as caixas (Redes Privadas) e clique em **Permitir acesso**.
4. Teste gerar um DDS de exemplo e clique em "Salvar e Abrir" para garantir que o boneco de Libras aparece sem a janela de erro de script.



4. Atenção Especial (Resolução de Problemas)

- **O Boneco de Libras não carrega ou a tela fica em branco:** O aplicativo usa um motor de navegador interno do Windows. Se a máquina for muito antiga, pode não ter o *WebView2* instalado. Caso isso ocorra, acesse o site da Microsoft e instale o [Microsoft Edge WebView2 Runtime](#).
- **Botão "Otimizar IA" não funciona na Linha:** O aplicativo original foi programado para buscar a Inteligência Artificial (Ollama) no endereço **localhost** (a própria máquina). Se as máquinas da linha **não** tiverem o Ollama instalado, a IA não funcionará nelas.

- *Solução:* Caso deseje usar a IA nas máquinas da linha, instale o Ollama nelas, ou no código Python (antes de gerar um novo **.exe**), mude a variável **OLLAMA_URL =**
"http://localhost:11434/api/generate" para o número de **IP do servidor/sua máquina** (ex: **"http://192.168.X.X:11434/api/generate"**) e libere a porta 11434 no firewall da sua máquina.