CALIBER MINING AND LOGISTICS LIMITED · PULSE-II · REPORTS

ELB Reports

संचालन मार्गदर्शिका

साइट इंचार्ज, MIS स्टाफ़ और जाँच करने वालों के लिए · 9 नवंबर 2026 तक के सिस्टम के अनुसार

1. यह रिपोर्ट क्या दिखाती है

ELB Reports में एक साइट, एक तारीख और एक Shift के बैच में सेव हुई हर Equipment Log Book (ELB) प्रविष्टि दिखती है। हर मशीन के लिए इसमें ऑपरेटर, HMR रीडिंग, काम, ब्रेकडाउन और idle के घंटे होते हैं, और यह गिनता है कि कितनी मशीनों का ELB अभी बाकी है। MIS यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर इससे किसी Shift की मशीनों की प्रविष्टियाँ जाँचते हैं और उन्हें डाउनलोड या प्रिंट करते हैं।

> **एक पंक्ति.** एक पंक्ति का मतलब है एक सेव हुई ELB प्रविष्टि: चुने हुए बैच की Shift के लिए एक मशीन और उसका ऑपरेटर। जब एक ही Shift में किसी मशीन के लिए एक से ज़्यादा ELB सेव हुए हों, तब उस मशीन की एक से ज़्यादा पंक्तियाँ होती हैं।

2. रिपोर्ट खोलें और चुनें कि क्या देखना है

बाएँ मेनू में **Reports** → **ELB Reports** खोलें। फिर नीचे बताए गए सिलेक्टर चुनें।

सिलेक्टर या बटन	क्या करता है
Find batch	बैच का नाम, साइट, तारीख, Shift या बैच की स्थिति का कोई हिस्सा टाइप करें। Operational batch सूची में सिर्फ़ मिलते हुए बैच रह जाते हैं। तारीख साल-महीना-दिन के रूप में मिलाई जाती है, जैसे 2026-11-09। यह टेबल की पंक्तियाँ नहीं छाँटता।
Operational batch	आपके लॉगिन को मिली साइटों के बैच की सूची। जो बैच बंद नहीं हुए वे पहले आते हैं, फिर सबसे नए। हर लाइन में लिखा होता है: बैच का नाम · ELB की संख्या · बैच की स्थिति। सूची में खोजने के लिए बॉक्स में टाइप करें। पेज खुलते ही सूची का पहला बैच चुन लिया जाता है।

3. स्क्रीन पर क्या-क्या है

स्क्रीन पर	क्या दिखाता है
Refresh reports	बैच सूची और चुना हुआ बैच दोबारा पढ़ता है। पेज खोलने के बाद सेव हुई ELB प्रविष्टियाँ देखने के लिए इसे दबाएँ।
बैच की स्थिति	Operational batch सूची में और बैच के नाम के नीचे दिखती है। VLB open: बैच का VLB अभी लॉक नहीं हुआ है। ELB open: VLB लॉक हो चुका है और ELB का चरण खुला है। ELB locked · Batch closed: बैच बंद हो चुका है।
(बैच का नाम) शीर्षक	चुने हुए बैच का नाम बताता है। इसके नीचे की लाइन में लिखा होता है: बैच का नाम · साइट · तारीख · Shift · बैच की स्थिति।

ELB entries · VLB cards · Machines · ELB remaining	टेबल के ऊपर की गिनती वाली लाइन। ELB entries टेबल की पंक्तियों की संख्या है। VLB cards उसी बैच में सेव हुए VLB कार्ड की संख्या है। Machines बैच की मशीन सूची में मशीनों की संख्या है। ELB remaining उन मशीनों की संख्या है जिन्होंने VLB कार्ड पर ट्रिप लोड की हैं और जिनका ELB अभी सेव नहीं हुआ।
ELB batch report · (बैच का नाम)	टेबल का शीर्षक। इसके डाउनलोड बटन का नाम Print / Export है और यह Generate वाले ही विकल्प देता है: Download as PDF, Download as Excel और Smart Print।
टेबल की पंक्ति या View ELB	किसी पंक्ति को, या उसमें के View ELB बटन को दबाने पर वह ELB टेबल के नीचे खुलता है, शीर्षक Batch (बैच का नाम) · (ELB number) के साथ। Back to batch report उसे बंद करता है।
Saved ELB values	खुले हुए ELB के सभी सेव हुए मान: Book NO, Book date, Location, Equipment / Door number, Equipment, Employee ID / Caliber ID, Operator, WO / Contract, Shift HRS, Shift, Job card NO, OPN HMR, CLO HMR, Total HMR, Availability HRS, Running HRS, BD HRS, BD hours source, Idle HRS और Remark। खाली मान — के रूप में दिखता है। BD hours source बताता है कि ब्रेकडाउन के घंटे कहाँ से आए: Pulse से, हाथ से भरे गए (manual), या Unavailable। अगर HMR की कोई रीडिंग जाँच में गलत निकली थी, तो दो और खाने दिखते हैं: लाल रंग में HMR / KMR errors और हरे रंग में Corrected HMR / KMR readings।
Original scan	जब ELB स्कैन किए हुए जॉब कार्ड से सेव हुआ हो, तब तस्वीर और Open full-size scan लिंक दिखता है। नहीं तो लिखा आता है 'This entry was saved without a source scan.' अगर तस्वीर नहीं पढ़ी जा सकी तो लिखा आता है 'The original scan is unavailable.'
Related VLB trip cards	Original scan पैनल में उसी बैच का ट्रिप कार्ड चुनें। उसमें इस मशीन से लोड हुई ट्रिप की पंक्तियाँ दिखती हैं। स्कैन सेव हुआ हो तो Open full-size trip card scan से उसे पूरा खोलें। स्कैन न हो तो भी सेव हुई ट्रिप की पंक्तियाँ दिखती हैं।
Report (खुले हुए ELB के अंदर)	वही ELB रिपोर्ट टेबल के रूप में, जिसका नाम ELB report · (ELB number) है। इसमें Field और Saved value कॉलम और अपना Print / Export बटन होता है। जब मीटर के सुधार हुए हों, तब दूसरी टेबल Meter corrections · (ELB number) भी दिखती है।
Edit this ELB	खुले हुए ELB में यह तभी दिखता है जब बैच की स्थिति ELB open हो, लॉगिन MIS एडमिनिस्ट्रेटर का हो और ELB दो ऑपरेटरों में बँटा हुआ न हो। यह Edit ELB (ELB number) शीर्षक वाला एंट्री फ़ॉर्म खोलता है। Back to saved details सेव हुए मानों पर लौटाता है। सेव करने के बाद पेज बैच को दोबारा पढ़ता है।
संदेश	'Loading ELB batch report…' तब दिखता है जब बैच पढ़ा जा रहा हो। 'No ELB has been saved in this batch yet.' का मतलब है कि चुने हुए बैच में कोई ELB प्रविष्टि नहीं है। लाल लाइन, जैसे 'Only authorized MIS users and site Project Managers can use VLB batches.', का मतलब है कि इस लॉगिन को बैच पढ़ने की अनुमति नहीं है।

4. कॉलम

कॉलम	मतलब
Sr. No.	टेबल में पंक्ति का क्रम नंबर।

No.	बैच के अंदर ELB प्रविष्टि का क्रम, जिस क्रम में प्रविष्टियाँ सेव हुईं।
ELB number	ELB बुक नंबर, जो Pulse-II ने प्रविष्टि सेव होते समय दिया।
Equipment / Door	मशीन का डोर नंबर।
Equipment name	मशीन का नाम।
VLB trips	इस मशीन ने जितनी ट्रिप लोड कीं, उसी बैच के VLB कार्ड से ली गई।
Status	ELB के साथ सेव हुई Shift की स्थिति, कोड शब्द के रूप में। working: Working। working_partial_breakdown: Working, partial breakdown। breakdown: Breakdown। maintenance: Maintenance। no_operator: No operator। not_in_use: Not in use। कोई स्थिति सेव न हुई हो तो — दिखता है।
Operator	ELB में सेव हुआ ऑपरेटर का नाम।
Caliber ID	ऑपरेटर की Caliber ID, जैसे CMPL90001।
Opening HMR	ELB में सेव हुआ opening HMR।
Closing HMR	ELB में सेव हुआ closing HMR।
Working HMR	ELB में सेव हुआ कुल काम का HMR।
BD hours	ELB में सेव हुए ब्रेकडाउन के घंटे।
Idle hours	ELB में सेव हुए idle घंटे।
Availability hours	ELB में सेव हुए availability घंटे।
Job card	ELB में सेव हुआ जॉब कार्ड नंबर।
Remarks	ELB का remark। remark न हो तो स्थिति के लिए भरा गया कारण।
Entry source	ELB कैसे सेव हुआ। batch-fleet: बैच की मशीन सूची से सेव हुआ। Scan / upload: स्कैन किए हुए जॉब कार्ड से सेव हुआ। Manual: हाथ से भरा गया।
Saved by	जिस यूज़र ने ELB सेव किया उसका लॉगिन।
Details	इसमें View ELB बटन होता है, जो प्रविष्टि खोलता है।

5. ध्यान रखें

- ELB Reports वही साइट, तारीख और Shift वाले बैच इस्तेमाल करता है जो VLB Reports में हैं। सूची में सिर्फ़ आपके लॉगिन को मिली साइटों के और 01-11-2026 या उसके बाद की तारीख के बैच आते हैं।
- जब तक बैच की स्थिति VLB open है, Machines और ELB remaining 0 दिखाते हैं, क्योंकि बैच की मशीन सूची VLB लॉक होने पर बनती है।
- ELB remaining सिर्फ़ उन मशीनों को गिनता है जिन्होंने ट्रिप लोड की हैं। जिस मशीन का डोर नंबर या नाम LDM से शुरू होता है, उसे बिना ट्रिप वाली मशीन गिना जाता है।
- Status कॉलम सेव हुआ कोड शब्द दिखाता है, पूरा नाम नहीं। किसी भी कॉलम में खाली मान — के रूप में दिखता है।
- पेज अपने आप दोबारा लोड नहीं होता। नई प्रविष्टियाँ देखने के लिए Refresh reports दबाएँ।

- Edit this ELB वाली स्थिति को छोड़कर, इस पेज पर खुला हुआ ELB सिर्फ़ पढ़ा जा सकता है।

6. डाउनलोड, प्रिंट और खोज

- इस पेज की तालिकाओं में **Generate** बटन है: **Download as PDF**, **Download as Excel** या **Smart Print**। फ़ाइल में पूरी तालिका आती है, केवल स्क्रीन पर दिख रही पंक्तियाँ नहीं।
- किसी तालिका में डोर नंबर, ड्राइवर या कार्ड ढूँढने के लिए **Search this report** में लिखें।
- किसी कॉलम के अनुसार क्रम लगाने के लिए उस कॉलम का शीर्षक दबाएँ।
- अपडेट के बाद पेज पुराना दिखे तो एक बार **Ctrl + F5** दबाएँ।

7. जाँच की सूची

चरण	यह करें
1	Reports → ELB Reports खोलें और Operational batch में साइट, तारीख और Shift वाला बैच चुनें। सूची छोटी करने के लिए Find batch का इस्तेमाल करें।
2	गिनती वाली लाइन पढ़ें। ELB remaining बताता है कि ट्रिप लोड करने वाली कितनी मशीनों का ELB अभी बाकी है।
3	हर पंक्ति के लिए Opening HMR, Closing HMR और Working HMR को जॉब कार्ड या मशीन के मीटर रिकॉर्ड से मिलाएँ।
4	देखें कि Status उसी पंक्ति के BD hours, Idle hours और Availability hours से मेल खाता है।
5	जिस पंक्ति पर शक हो उसे View ELB से खोलें। Saved ELB values, BD hours source और Remark पढ़ें, और Original scan हो तो उसे देखें।
6	बैच टेबल डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए Print / Export दबाएँ।

> **यह मार्गदर्शिका रिपोर्ट पढ़ना और जाँचना बताती है।** इसके नतीजों पर क्या कार्रवाई करनी है, यह प्रबंधन के निर्देश के अनुसार होगा।

8. आम सवाल

सवाल	जवाब
टेबल में लिखा है 'No ELB has been saved in this batch yet.' क्यों?	चुने हुए बैच में कोई ELB प्रविष्टि सेव नहीं हुई। अगर बैच की स्थिति VLB open है तो ELB का चरण अभी शुरू नहीं हुआ। दूसरा बैच चुनें, या बाद में Refresh reports दबाएँ। Operational batch सूची की हर लाइन में ELB की संख्या बताती है कि किन बैच में प्रविष्टियाँ हैं।
Edit this ELB बटन क्यों नहीं दिख रहा?	यह तभी दिखता है जब बैच की स्थिति ELB open हो, आपका लॉगिन MIS एडमिनिस्ट्रेटर का हो और ELB दो ऑपरेटरों में बँटा हुआ न हो। बाकी हर स्थिति में खुला हुआ ELB सिर्फ़ पढ़ा जा सकता है।
ELB remaining क्या गिनता है?	बैच की मशीन सूची की वे मशीनें जिन्होंने इस बैच के VLB कार्ड पर ट्रिप लोड की हैं और जिनका ELB अभी सेव नहीं हुआ। बिना ट्रिप वाली मशीनें नहीं गिनी जातीं।

Status कॉलम में working_partial_breakdown जैसे शब्द दिखते हैं। इनका क्या मतलब है?	ये सेव हुए स्थिति कोड हैं। working का मतलब Working, working_partial_breakdown का मतलब Working, partial breakdown, breakdown का मतलब Breakdown, maintenance का मतलब Maintenance, no_operator का मतलब No operator और not_in_use का मतलब Not in use है।