Instalação e Configuração do Spring Tools Suite

O Spring Tool Suite (STS) é uma IDE baseada no Eclipse, que facilita o uso de Spring de modo geral. Ela já vem com o Spring configurado e praticamente pronta para uso.

Instalação

Requisitos


- Java Development (JDK) Versão 11 ou 15
 (https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk15-archive-downloads.html)
- Winrar caso dê erro na descompactação via Java

Passo a passo


1. Acesse o site: https://spring.io/tools




2. Faça o download do STS for Windows



- 3. Abra o arquivo: spring-tool-suite-4-4.10.0.RELEASE-e4.19.0-win32.win32.x86_64.self-extracting.jar
- 4. Será perguntado com qual programa você deseja abrir o arquivo do tipo Jar. Selecione o Java Platform™ SE Binary, marque a opção Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos Jar e clique em OK para continuar.



- 5. Será criada uma pasta com o nome: sts-4.10.0.RELEASE
- 6. Mova esta pasta para dentro de C:\Program Files\ ou C:\Arquivos de Programas\
- 7. Abra a pasta e execute o arquivo: SpringToolSuite4.exe
- 8. Na próxima janela, informe a pasta onde o STS irá criar a **Workspace** (Pasta onde serão salvos os projetos Spring).



- 9. Mantenha a pasta padrão (C:\Users\seu usuário\Documents\workspace-spring-tool-suite-4-4.10.0.RELEASE), marque a opção Use this as the default and do not ask again e clique no botão Launch.
- 10. A instalação está concluída!
 - 11. Após a instalação, atualize o STS no menu: Help -> Check for Updates.

Erro no passo 4


Caso ocorra algum erro no rpocesso de descompactação do arquivo através do Java, você pode utilizar o **Winrar** para descompactar o arquivo.

- 1. Faça o download do Winrar (https://www.win-rar.com/)
- 2. Instale o aplicativo
- 3. Descompacte o arquivo: spring-tool-suite-4-4.10.0.RELEASE-e4.19.0-win32.win32.x86_64.self-extracting.jar clicando com o botão direito do mouse sobre ele e no menu, clique na opção extract here.
- 4. Observe que será descompactado um arquivo chamado contents.zip.
 Descompacte este arquivo clicando com o botão direito do mouse sobre ele, e no menu, clique na opção extract here.
- 5. Siga as instruções do passo a passo da instalação a partir do passo 5

Erros ao executar o primeiro Projeto Spring


Ansi Console

Ao executar o primeiro projeto no STS, a mensagem de erro abaixo será exibida:




Esta mensagem indica que o tamanho do Buffer do console (O numero de caracteres e dados de cor para gerar uma janela de console) está pequeno. Para corrigir o problema, siga os passos abaixo:


1. Clique no menu Window -> Preferences



2. Na janela **Preferences**, no menu do lado esquerdo, clique na opção **Run/Debug -




3. Na janela que será aberta, altere a opção Console buffer size (characters) para **1000000** e clique no botão **Apply and Close**



Alertas de Segurança do Windows

Alerta de Segurança do Windows (janelas abaixo), informa que o STS e o JDK não tem autorização para acessar as redes públicas e privadas. Como o STS em conjunto com o JDK simulam um Servidor WEB é necessário que ambos possuam este acesso.



Para corrigir o problema, marque as duas opções de acesso (**Redes Privadas e Redes Públicas**) e clique no botão **Permitir Acesso** em ambas as janelas.