



ERMonitor

Panduan Pengguna & Prosedur Operasional

Versi Step 7 · Server Monitoring Control Room

Tujuan: membantu operator menggunakan ERMonitor untuk memantau server, membaca status, menangani alert, mengelola inventory, dan menjaga keamanan akun.

Bagian	Topik
1	Memulai dan login
2	Dashboard & telemetry
3	Membaca status
4	Alerts & prosedur penanganan
5	Servers / inventory
6	Users & hak akses
7	Reports & My Profile
8	Audit Log & keamanan
9	LAN / HTTPS
10	Troubleshooting

1. Memulai dan Login

Pastikan Apache/PHP, MySQL, Prometheus, dan exporter monitoring berjalan pada komputer server.

Buka alamat ERMonitor yang diberikan administrator. Pada LAN, gunakan IP LAN komputer server, bukan localhost.

- **Login:** masukkan username dan password lalu masuk ke Dashboard.
- **Register:** akun baru dibuat sebagai **User**.

2. Dashboard & Telemetry

- **Fleet** — jumlah server yang terdaftar.
- **Online** — server dalam kondisi normal.
- **Warning** — server yang memerlukan perhatian.
- **Offline** — server yang tidak dapat dipantau.
- **CPU / Memory** — pemakaian resource host yang dipantau.
- **LIVE / Last Update** — indikator pembaruan telemetry.

Dashboard melakukan polling otomatis. Tombol **Refresh** dapat dipakai untuk meminta pembaruan segera.

3. Membaca Status Server

- **Online:** probe aktif dan CPU/RAM belum mencapai ambang Warning.
- **Warning:** CPU atau RAM mencapai 75% atau lebih.
- **Offline:** target/probe monitoring tidak aktif atau tidak dapat dipantau.

Status adalah indikator awal. Operator tetap perlu memeriksa server dan layanan terkait sebelum menyimpulkan penyebab.

4. Alerts & Prosedur Penanganan

Buka **Alerts** ketika KPI Warning atau Offline bertambah.

Prosedur operator:

- 1) Catat nama server, IP, status, dan waktu kejadian.
- 2) Periksa apakah host/server masih aktif.
- 3) Periksa Prometheus dan exporter.
- 4) Gunakan Dashboard/Refresh untuk konfirmasi.
- 5) Setelah pulih, pastikan status kembali Online.
- 6) Gunakan Reports atau Audit Log bila diperlukan.

Step 7 menyimpan transisi Warning/Offline dan recovery ke Online sebagai alert event.

5. Servers / Inventory

Semua pengguna dapat melihat inventory server.

- Administrator dapat menambahkan node dengan **Add Node**.
- Administrator dapat mengubah data dengan **Edit**.
- Administrator dapat menghapus node dengan **Delete**.

Saat Add Node, Server name dan IP address wajib diisi; OS, status, dan description melengkapi informasi.

6. Users & Hak Akses

- **User:** monitoring, Servers, Alerts, Reports, dan profil sendiri.
- **Administrator:** fungsi User Management, Audit Log, dan administrasi node.

Gunakan hak administrator hanya ketika diperlukan. Akun administrator yang sedang digunakan tidak dapat diturunkan atau dihapus sendiri.

7. Reports & My Profile

Reports berisi ringkasan fleet dan event alert terbaru. **Print report** membuka dialog print browser.

My Profile digunakan untuk mengubah display name dan password. Password baru minimal 8 karakter.

8. Audit Log & Keamanan

Audit Log hanya tersedia untuk Administrator. Log mencatat aktivitas akun dan administrasi.

- Jangan membagikan password.
- Batasi akun Administrator.
- Lakukan backup database secara berkala.
- Jangan mengekspos MySQL 3306, Prometheus 9090, atau windows_exporter 9182 langsung ke Internet.

9. Akses LAN / HTTPS

Contoh alamat LAN:

```
http://192.168.x.x/ermonitor/
```

- Pastikan perangkat pengguna dan server berada pada jaringan yang sama.
- Gunakan IP LAN server, bukan localhost.
- Pastikan firewall Windows mengizinkan Apache pada jaringan yang digunakan.

Untuk akses publik, gunakan URL HTTPS yang disiapkan administrator. Deployment Step 6/7 dapat memakai Cloudflare Tunnel agar service internal tetap berada di host server.

10. Troubleshooting

Dashboard tidak menampilkan telemetry

- Pastikan Prometheus aktif.
- Pastikan windows_exporter/node exporter aktif.
- Periksa koneksi aplikasi ke Prometheus.
- Coba Refresh.

Status Offline

- Periksa target exporter, host, dan konektivitas monitoring.

Tidak bisa membuka dari HP

- Pastikan HP dan server berada di LAN yang sama.
- Gunakan IP LAN server.

Menu Administrator tidak terlihat

- Akun Anda memiliki role User. Hubungi administrator bila membutuhkan hak admin.

Checklist Harian Operator

No.	Pemeriksaan	OK
1	Login dan buka Dashboard	■
2	Periksa Fleet / Online / Warning / Offline	■
3	Pastikan LIVE dan Last Update berjalan	■
4	Buka Alerts jika ada Warning/Offline	■
5	Konfirmasi server yang bermasalah	■
6	Pastikan recovery setelah perbaikan	■
7	Simpan/print Reports bila diperlukan	■
8	Sign out setelah selesai pada perangkat bersama	■

Catatan teknis

ERMonitor menggunakan Prometheus sebagai sumber telemetry monitoring. Prometheus menyediakan PromQL dan HTTP API untuk mengambil data time series. Untuk deployment publik, Cloudflare Tunnel dapat digunakan sebagai koneksi outbound-only menuju Cloudflare.

Dokumen ini mengikuti fitur yang tersedia pada paket ERMonitor Step 7.