SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Relación de confianza entre bosques

Carles Ochoa
2SMX

Índice

Que son las relaciones de confianza entre bosques.....3
Que necesitamos para esta practica.....3
Configuraciones a realizar para establecer la relación de confianza.....4
Comprobación.....11

Que son las relaciones de confianza entre bosques

La Relación de Confianza entre Bosques en Windows Server permite que los usuarios de un bosque de Active Directory accedan a recursos en otro bosque sin tener que autenticarse en ambos bosques, lo que es útil en entornos con múltiples bosques.

Que necesitamos para esta practica

Necesitaremos 2 Windows Server donde cada uno de ellos deberá ser controlador de dominio de un dominio.

Primer Windows Server

Este Windows Server es controlador de dominio de carles.local.



Segundo Windows Server

Este Windows Server es controlador de dominio de carlesochoa.local



Configuraciones a realizar para establecer la relación de confianza

Primeramente accederemos a las herramientas, situado arriba a la derecha del panel y accederemos a **DNS.**

Una vez dentro pulsaremos clic derecho sobre **Reenviadores condicionales** para crear una nueva condición.



En **Dominio DNS** introduciremos el dominio del segundo Windows Server (carlesochoa.local) y su dirección IP.



Como se puede ver, aparece una x roja, eso quiere decir que no reconoce la IP. Para solucionar este paso habrá que acceder a las **propiedades** de **carlesochoa.local**



y pulsamos sobre editar

y ahora ya si que debería aparecer un tick. Esto quiere decir que si que esta reconociendo al ip.



Ahora haremos los mismos pasos pero con el segundo Windows Server.

En **Dominio DNS** introduciremos el dominio del primer Windows Server (carles.local) y su dirección IP.



Aquí no ha sido necesario realizar los anteriores pasos para que la dirección IP sea reconocida.

La siguiente configuración que haremos es desde el primer Windows Server **configurar los dominios y confianzas.** Esta opción esta en las herramientas del panel **"Dominios y confianzas de Active Directory".**

Una vez estemos dentro, pulsaremos **clic derecho sobre el dominio»propiedades** y accederemos a la pestaña de **confianzas** para crear una nueva confianza.





Pulsaremos sobre **Nueva confianza…** donde nos aparecerá el asistente. En nombre pondremos lo mismo que en el DNS, es decir, habrá que introducir el nombre de dominio del segundo Windows Server.



Tipo de confianza

Elegiremos la segunda opción ya que lo que queremos es que los dos dominios confíen y los usuarios accedan a los recursos del otro.



Dirección de confianza

Elegiremos la primera opción. Bidireccional quiere decir que carles.local confía en carlesochoa.local y carlesochoa.local también confía en carles.local.



Partes de la relación de confianza

Seleccionaremos la segunda opción. De esta forma se generará automáticamente la confianza también en el otro dominio.



Nombre de usuario y contraseña

Aquí introduciremos un usuario del otro dominio (carlesochoa.local). Yo pondré la de administrador.



Nivel de autenticación de confianza saliente – Bosque especificado.

Seleccionaremos la autenticación en todo el bosque para que se genere una autenticación a los usuarios de carlesochoa.local para que puedan acceder a los recursos de carles.local.



Confimar confianza saliente

Seleccionamos la segunda opción. Sí.



Confirmar confianza entrante

Seleccionaremos la segunda opción. Sí.



Con esta última opción, ya habremos acabado con el asistente.



En las **propiedades»confianzas** también se puede comprobar que está creado correctamente.



Comprobación

Para comprobar toda la configuración, crearemos una carpeta y le daremos permisos a un usuario de otro dominio (carlesochoa.local). En mi caso la carpeta se llama Prueba1 y al usuario que le daré permisos será al administrador (pertenece a carlesochoa.local).



Para dar permisos al usuario administrador que pertenece a carlesochoa.local, pulsaremos **clic derecho en la carpeta»propiedades»accedemos a la pestaña de seguridad.**



Pulsaremos en **Editar**



y ahora en **Agregar** que aparecerá la siguiente ventana.



Una vez aquí pulsaremos en **Ubicaciones** y debería aparecer el otro dominio (carlesochoa.local).



El siguiente paso será añadir un usuario que pertenezca al dominio de carlesochoa.local, en este caso será Manolo y pulsaremos en **Aceptar**.



Ahora vamos al segundo Windows Server que es donde tenemos el otro dominio y abriremos el explorador de archivos y nos dirigiremos a la red para introducir la ruta de la carpeta.



Y al pulsar enter deberíamos estar dentro de la carpeta.