



e-Commerce

Este documento foi elaborado pela Ikeda Internet Software Ltda. Este documento é confidencial e não poderá ser reproduzido ou divulgado, no todo ou partes, sem prévia autorização por escrito da Ikeda Internet Software Ltda.



Histórico

2011-04-12 Criação do documento (Tadanori Saito)



SUMÁRIO

DEFINIÇÃO	
WSDL	
OUTPUT	5
мéтоdos	6
Salvar	
Input	<i>6</i>
Excluir	
Input	7
LISTAR	8
Input	



Integração de Fabricantes

DEFINIÇÃO

Gestão de Fabricantes (ou Marcas) dos produtos comercializados no site de e-commerce. O cadastramento dos fabricantes é o 1º passo do fluxo de cadastro de produtos da loja. Segue abaixo, exemplo do fluxo de utilização dos WebService de fabricantes.



WSDL

O WSDL do serviço está localizado em:

http:// URL _da_Loja/ikcwebservice/fabricante.asmx?wsdl

OUTPUT

Node	Descrição	Tipo	Null?
Acao	Valor alfanumérico. Representa o tipo de ação que foi realizado.	STRING	Não
Data	Valor alfanumérico no formato AAAA-MM-DDTHH:mm. Representa a data e o horário que aconteceu a ação.	STRING	Não
	Valor Numérico, onde os possíveis valores são:		Não
Codigo	0 (Problemas) 1 (Sucesso)	INT	
Descricao	Valor alfanumérico, representa a descrição sobre a ação, sucesso ou não. Caso o retorno tenha tido algum problema, apresenta o motivo de erro.	STRING	Não
Lista de Fabricantes	Cada nó deve conter necessariamente seguintes elementos especificados a seguir.		Não
LojaCodigo	Valor numérico positivo. É o código que representa o código da loja, quando o projeto opera no modo MultiLoja. Quando não opera, recebe-se zero (0).	INT	Não
CodigoInterno	Valor alfanumérico. É o código único no sistema (ERP) que representa o fabricante.	STRING	Não
Nome	Valor alfanumérico. É o nome que representa o fabricante e o valor deve ser único entre todos fabricantes.	STRING	Não
FabricanteStatus	Enumerador. É o status do fabricante, sendo que para Ativo (1), o fabricante é visível na loja e Inativo (2) visível somente no administrativo.	ENUM	Não



MÉTODOS

Os métodos disponíveis para manipulação de fabricantes são:

SALVAR

Método responsável pela INCLUSÃO ou ATUALIZAÇÃO de um fabricante (ou marca). Caso seja encontrado no sistema um fabricante com o código "CodigoInternoFabricante", então o sistema fará uma atualização. Caso não encontre, uma inclusão.

INPUT

Node	Descrição	Tipo	Limites	Exemplo	Obrigatório?	Null?
	Valor numérico positivo. É o		INT 32 bits			
	código que representa o					
LojaCodigo	código da loja, quando o	INIT		0	Sim	N.1~
LojaCodigo	projeto opera no modo	IINI		U		Não
	MultiLoja. Quando não					
	opera, enviar zero (0).					
	Valor alfanumérico. É o	STRING	NG 1 a 24 posições alfanúméricas	F20110412	Sim	
CodigoInternoFabricante	código único no sistema que					Não
	representa o fabricante.					
NomeFabricante	Valor alfanumérico. É o		1 a 128 posições STRING alfanuméricas			
	nome que representa o	STRING		Nike	Sim	
	fabricante e o valor deve ser	STRING				Não
	único entre todos					



	fabricantes.					
	,					
	Valor Numérico. É o status					
	do fabricante, sendo que					
Fabricanta Status	para 1 = Ativo o fabricante é	INT	1 (Ativo) 2 (Inativo)	1	Sim	
FabricanteStatus	visível na loja e 2 = Inativo					Não
	visível somente no					
	administrativo.					

EXCLUIR

É o método responsável pela exclusão de fabricantes já cadastradas. Esta exclusão não excluir os produtos relacionados a este fabricante.

INPUT

Node	Descrição	Tipo	Limites	Exemplo	Obrigatório?	Null?	
	Valor numérico positivo. É o		INT 32 bits	0	Sim		
	código que representa o						
LoioCodigo	código da loja, quando o	INIT					
LojaCodigo	projeto opera no modo	IIVI				Não	
	MultiLoja. Quando não						
	opera, enviar zero (0).						



	Valor alfanumérico. É o		1 0 04 2000 200			
CodigoInternoFabricante	código único no sistema que representa o fabricante.	STRING	1 a 24 posições alfanúméricas	F20110412	Sim	Não

LISTAR

É o método responsável pela listagem de fabricantes já cadastradas.

INPUT

Node	Descrição	Tipo	Limites	Exemplo	Obrigatório?	Null?
LojaCodigo	Valor numérico positivo. É o código que representa o código da loja, quando o projeto opera no modo MultiLoja. Quando não opera, enviar zero (0).	INT	32 bits	0	Sim	Não
CodigoInternoFabricante	Valor alfanumérico. É o código único no sistema que representa o fabricante.	STRING	1 a 24 posições alfanúméricas	F20110412	Sim	Não