

**ID:** BUG-1

**Заголовок:** Отсутствует стикер “Sale” для товара “Суккулент “Сервер” ”

**Severity:** Minor

**Priority:** Low

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** На карточке товара “Суккулент “Сервер” ” отсутствует стикер “Sale”, хотя на этот товар действует скидка

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Проверить отображение карточки товара “Суккулент “Сервер” ”

**Ожидаемый результат:** Стикер “Sale” отображается в левом верхнем углу карточки товара “Суккулент “Сервер” ” (товар, на который действует скидка)

**Фактический результат:** Не отображается стикер “Sale” в левом верхнем углу карточки товара “Суккулент “Сервер” ”

---

**ID:** BUG-2

**Заголовок:** Орфографическая ошибка в описании магазина

**Severity:** Trivial

**Priority:** Low

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** На главной странице в блоке описания магазина орфографическая ошибка в слове “подарков”

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Проверить слово “подарков” в блоке описания магазина на главной странице

**Ожидаемый результат:** В блоке описания магазина на главной странице написано слово “подарков” (без орфографической ошибки)

**Фактический результат:** В блоке описания магазина на главной странице написано слово “пАдарков” (с орфографической ошибкой)

---

**ID:** BUG-3

**Заголовок:** Орфографическая ошибка в описании магазина

**Severity:** Trivial

**Priority:** Low

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** На главной странице в блоке описания магазина орфографическая ошибка в слове “инноваций”

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Проверить слово “подарков” в блоке описания магазина на главной странице

**Ожидаемый результат:** В блоке описания магазина на главной странице написано слово “инноваций” (без орфографической ошибки)

**Фактический результат:** В блоке описания магазина на главной странице написано слово “инноваций” (с орфографической ошибкой)

---

**ID:** BUG-4

**Заголовок:** Некорректная работа кнопки “В избранное”

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** На главной странице для товара “Эко-Пиксель” не работает кнопка “В избранное” (иконка контура сердца в правом верхнем углу карточки товара)

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Нажать кнопку “В избранное” для товара “Эко-Пиксель”

**Ожидаемый результат:**

1. Товар “Эко-Пиксель” добавляется в избранное
2. Отображается сообщение “Товар “Эко-Пиксель” добавлен в избранное”
3. Иконка кнопки “В избранное” для товара “Эко-Пиксель” меняется на изображение красного сердца (активна)

**Фактический результат:** При нажатии на кнопку “В избранное” для товара “Эко-Пиксель” ничего не происходит

---

**ID:** BUG-5

**Заголовок:** Отсутствие карточек товаров при просмотре с мобильных устройств

**Severity:** Critical

**Priority:** High

**Окружение:** iPhone XR, Safari 18

**Описание:** На главной странице не отображаются карточки товаров при использовании устройства с шириной экрана менее 641px

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Проверить отображение карточек товаров

**Ожидаемый результат:** Карточки товаров корректно отображаются

**Фактический результат:** Карточки товаров отсутствуют

---

**ID:** BUG-6

**Заголовок:** Фото не соответствует товару “Суккулент “Сервер” ”

**Severity:** Minor

**Priority:** Medium

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** В карточке товара “Суккулент “Сервер” ” отображается фото, не соответствующее товару (фото №4)

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по карточке товара “Суккулент “Сервер” ”
4. Проверить все фото на соответствие выбранному товару

**Ожидаемый результат:** Все фото соответствуют выбранному товару

**Фактический результат:** Фото №4 не соответствует товару “Суккулент “Сервер” ”

---

**ID:** BUG-7

**Заголовок:** Отсутствие валидации обязательного поля “Имя” в форме обратной связи

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** В форме обратной связи на главной странице поле “Имя” не валидируется (можно оставить пустым)

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Заполнить форму обратной связи:
  - Электронная почта: [test@gmail.com](mailto:test@gmail.com)
  - Остальные поля оставить пустыми
4. Нажать на кнопку “Send”

**Ожидаемый результат:** Форма не отправляется с указанием на обязательность заполнения поля “Имя”

**Фактический результат:** Форма успешно отправлена, отображается окно с сообщением “Спасибо! Данные успешно отправлены”

---

**ID:** BUG-8

**Заголовок:** Некорректная работы кнопки “+” в карточке товара “Кактус Кодинга”

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** В карточке товара “Кактус Кодинга” не работает кнопка “+” для изменения кол-ва товаров

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по карточке товара “Кактус Кодинга”
4. Нажать на кнопку “+” в поле выбора кол-ва товаров (начальное значение - “1”)

**Ожидаемый результат:** Значение поля кол-ва товаров меняется на “2”

**Фактический результат:** Значение поля кол-ва товаров не изменяется (остается значение по умолчанию - “1”)

---

**ID:** BUG-9

**Заголовок:** Переадресация на некорректный номер телефона на главной странице

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** При клике на номер телефона на главной странице происходит переадресация на номер +1 123 456 78 90 (вместо указанного на странице +7 965 358 88 99)

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по номеру телефона

**Ожидаемый результат:** Открывается окно осуществления вызова/мессенджер по номеру +7 965 358 88 99

**Фактический результат:** Открывается окно осуществления вызова/мессенджер по номеру +1 123 456 78 90

---

**ID:** BUG-10

**Заголовок:** Некорректная работа кнопок-ссылок на соцсети

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** При клике на любую кнопку-ссылку на соцсеть открывается главная страница магазина

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по любой кнопке-ссылке на соцсети (X/VK/Telegram)

**Ожидаемый результат:** В новой вкладке открывается страница магазина в выбранной соцсети

**Фактический результат:** В новой вкладке открывается главная страница магазина

---

**ID:** BUG-11

**Заголовок:** Некорректное отображение суммы в корзине

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** В поле “Сумма” в корзине отображается сумма на 100 рублей больше действительной

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по карточке любого товара
4. Нажать кнопку “Добавить в корзину” в карточке выбранного товара

**Ожидаемый результат:** В окне корзины в поле “Сумма” отображается корректная стоимость выбранного товара

**Фактический результат:** В окне корзины в поле “Сумма” отображается некорректная стоимость выбранного товара (на 100 рублей больше)

---

**ID:** BUG-12

**Заголовок:** Возможность выбора более 999 товаров в корзине

**Severity:** Critical

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** В окне корзины возможен выбор более 999 ( $\geq 1000$ ) позиций одного товара. В карточке товара действует ограничение на 999 единиц одного товара

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по карточке любого товара
4. Нажать кнопку “Добавить в корзину” в карточке выбранного товара
5. В окне корзины в поле выбора кол-ва товаров ввести значение “1000”

**Ожидаемый результат:** Значение в поле выбора кол-ва товаров сбросится на “999”

**Фактический результат:** Значение в поле выбора кол-ва товаров меняется на “1000”

---

**ID:** BUG-13

**Заголовок:** Возможность ввода Email кириллицей (форма оформления заказа)

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** Форма оформления заказа в корзине успешно отправляется при указании Email кириллицей (пример: иван@gmail.com)

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по карточке любого товара
4. Нажать кнопку “Добавить в корзину” в карточке выбранного товара
5. Заполнить форму оформления заказа в корзине:
  - Ваше имя: Иван
  - Ваш Email: иван@gmail.com
  - Ваш телефон: +79993332211
6. Нажать на кнопку “Оформить заказ”

**Ожидаемый результат:** Форма не отправляется с указанием на некорректный Email

**Фактический результат:** Форма успешно отправляется, отображается сообщение “Ожидайте обратного звонка”

---

**ID:** BUG-14

**Заголовок:** Возможность ввода Email кириллицей (форма обратной связи)

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** Форма обратной связи на главной странице успешно отправляется при указании Email кириллицей (пример: иван@gmail.com)

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Заполнить форму обратной связи:
  - Электронная почта: иван@gmail.com
  - Имя: Иван
  - Телефон: +79993332211
4. Нажать на кнопку “Send”

**Ожидаемый результат:** Форма не отправляется с указанием на некорректный Email

**Фактический результат:** Форма успешно отправляется, отображается сообщение  
“Спасибо! Данные успешно отправлены”

---

**ID:** BUG-15

**Заголовок:** Возможность ввода некорректного номера телефона в форме оформления заказа

**Severity:** Major

**Priority:** High

**Окружение:** MS Edge Версия 143.0.3650.66

**Описание:** Форма оформления заказа в корзине успешно отправляется при указании некорректного номера телефона (пример: 7)

**Шаги воспроизведения:**

1. Авторизоваться в системе
2. Открыть главную страницу
3. Кликнуть по карточке любого товара
4. Нажать кнопку “Добавить в корзину” в карточке выбранного товара
5. Заполнить форму оформления заказа в корзине:
  - Ваше имя: Иван
  - Ваш Email: [test@gmail.com](mailto:test@gmail.com)
  - Ваш телефон: 7
6. Нажать на кнопку “Оформить заказ”

**Ожидаемый результат:** Форма не отправляется с указанием на некорректный номер телефона

**Фактический результат:** Форма успешно отправляется, отображается сообщение  
“Ожидайте обратного звонка”