Λύσεις εργαστηρίου 2α: «Βασική Δικτυακή Τοπολογία».

Παραμετροποίηση Router1

```
Router>enable
Router# conf term
Router(conf) # hostname Router1
Router1(conf) # interface GigabitEthernet0/0
Router1(conf-if) # ip address 192.168.10.1
255.255.255.0
Router1(conf-if) # no shutdown
Router1(conf-if)# exit
Router1(conf)# interface GigabitEthernet0/1
Router1(conf-if) # ip address 172.16.0.1
255.255.255.0
Router1(conf-if) # no shutdown
Router1(conf-if)# exit
Router1(conf) # ip routing
Router1(conf) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.16.0.2
```

Ενεργοποίση προνομιακής κατάστασης

Ενεργοποίηση κατάστασης ρυθμίσεων μέσω τερματικού

Μεταβολή του hostname της συσκευής σε Router1

Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την διεπαφή GE0/0

Ανάθεση της ΙΡ 192.168.10.1 και μάσσκας /24 στην συγκεκριμένη διεπαφή

Ενεργοποίηση της διεπαφής

Έξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων της διεπαφής

Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την διεπαφή $\mathtt{GE0/1}$

Ανάθεση της IP 172.16.0.1 και μάσκας /24 στην συγκεκριμένη διεπαφή

Ενεργοποίηση της διεπαφής

Έξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων της διεπαφής

Ενεργοποίηση του ip routing

Ορισμός του 172.16.0.2 ως last resort default gateway

Παραμετροποίηση Router2

```
Ενεργοποίση προνομιακής κατάστασης
Router> enable
                                                          Ενεργοποίηση κατάστασης ρυθμίσεων
Router# conf term
                                                          μέσω τερματικού
                                                          Μεταβολή του hostname της συσκευής σε
Router(conf) # hostname Router2
                                                          Router2
                                                          Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την
Router2(conf) # interface GigabitEthernet0/0
                                                          διεπαφή GE0/0
                                                          Ανάθεση της ΙΡ 192.168.20.1 και μά-
Router2(conf-if) # ip address 192.168.20.1
                                                          σκας /24 στην συγκεκριμένη διεπαφή
255.255.255.0
                                                          Ενεργοποίηση της διεπαφής
Router2(conf-if) # no shutdown
                                                          Έ ξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων
Router2(conf-if)# exit
                                                          της διεπαφής
                                                          Είσοδος σε κατάσταση ρυθμίσεων για την
Router2(conf) # interface GigabitEthernet0/1
                                                          διεπαφή GE0/1
                                                          Ανάθεση της ΙΡ 172.16.0.2 και μά-
Router2(conf-if) # ip address 172.16.0.2
                                                          σκας /24 στην συγκεκριμένη διεπαφή
255.255.255.0
                                                          Ενεργοποίηση της διεπαφής
Router2(conf-if) # no shutdown
                                                          Έξοδος από την κατάσταση ρυθμίσεων
Router2(conf-if)# exit
                                                          της διεπαφής
                                                          Ενεργοποίηση του ip routing
Router2(conf)# ip routing
Router2(conf) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
                                                          Ορισμός του 172.16.1.1 ως last resort
172.16.0.1
                                                          default gateway
```